

# Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a Motorola 680x0

Bruce Perens  
Sven Rudolph  
Igor Grobman  
James Treacy  
Adam Di Carlo

versió 3.0.23, 16 May, 2002

## Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 3.0 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura Motorola 680x0 ("m68k"). També conté les referències per a més informació i informació de com espremer al màxim el vostre nou sistema Debian. Els procediments d'aquest document *no* s'han d'usar per a actualitzar sistemes existents; si esteu actualitzant, vegeu les Notes de versió per a Debian 3.0 (<http://www.debian.org/releases/woody/m68k/release-notes/>).

## Nota de Copyright

Aquest document pot ésser distribuït i modificat sota els termes de la Llicència Pública General GNU (GPL).

© 1996 Bruce Perens

© 1996, 1997 Sven Rudolph

© 1998 Igor Grobman, James Treacy

© 1998–2002 Adam Di Carlo

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU publicada per la Free Software Foundation; en qualsevol versió (es la vostra opció), versió 2 o qualsevol versió posterior.

Aquest manual és distribuït amb l'ànim de que pugui ser-vos útil, però *sense cap garantia*; ni tant sols la implícita de ser comercial i o modificat per a propòsits particulars. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Una còpia de la Llicència Pública General GNU està disponible en `/usr/share/common-licenses/GPL` en la distribució Debian GNU/Linux o en la World Wide Web al lloc web de GNU (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>). També podeu obtindre-la escrivint a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Es requereix que el degut reconeixement s'atribueixi a Debian i als autors d'aquest document així com de tots els materials derivats a partir d'aquest. Si modifiqueu i milloreu aquest document us requerim una notificació als autors d'aquest document, via `<debian-boot@lists.debian.org>`.

---

# Índex

<b>1</b>	<b>Benvingut/da a Debian</b>	<b>1</b>
1.1	Què és Debian?	1
1.2	Què és GNU/Linux?	2
1.3	Què és Debian GNU/Linux?	3
1.4	Què és Debian GNU/Hurd?	4
1.5	Com aconseguir Debian	4
1.6	Com aconseguir la versió més recent d'aquest document	4
1.7	L'organització d'aquest document	4
1.8	Aquest document conté errades conegudes	6
1.9	Sobre el copyright i les llicències del programari	6
<b>2</b>	<b>Requeriments del sistema</b>	<b>9</b>
2.1	Maquinari suportat	9
2.1.1	Arquitectures suportades	9
2.1.2	Support CPU, plaques base i vídeo	11
2.2	Medi d'instal·lació	11
2.2.1	Sistemes d'emmagatzemament suportats	12
2.3	Requeriments de memòria i d'espai en disc	12
2.4	Maquinari de connectivitat a la xarxa	13
2.5	Perifèrics i demés maquinari	13
2.6	Adquirint maquinari específic per a GNU/Linux	13
2.6.1	Eviteu maquinari tancat o propietari	13

---

<b>3</b>	<b>Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux</b>	<b>15</b>
3.1	Un cop d'ull al procés d'instal·lació	15
3.2	Còpies de seguretat de les vostres dades!	16
3.3	Informació que necessitareu	16
3.3.1	Documentació	16
3.3.2	Cercant els recursos d'informació del maquinari	17
3.3.3	Compatibilitat del maquinari	18
3.3.4	Configuracions de la xarxa	18
3.4	Planificant l'ús del sistema	19
3.5	Requeriments de mínims de maquinari	19
3.6	Preparticionant per a l'arrencada múltiple de sistemes	20
3.6.1	Particionant en AmigaOS	22
3.6.2	Particionant en Atari TOS	22
3.6.3	Particionant en MacOS	23
3.7	Pre-instal·lació del maquinari i configuració del sistema operatiu	24
3.7.1	Revisions del microprogramari i configuració del sistema existent	24
3.7.2	Coses del maquinari (vigileu amb això)	24
<b>4</b>	<b>Obtindre un medi del sistema d'instal·lació</b>	<b>25</b>
4.1	Un joc de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux	25
4.2	Descarregant els fitxers des de rèpliques de Debian	25
4.2.1	Opcions d'instal·lació	26
4.2.2	Escollint el joc d'instal·lació correcte	27
4.2.3	A on trobar els fitxers d'instal·lació	27
4.3	Creant disquets a partir d'imatges de disc	29
4.3.1	Escriure imatges de disc des d'un sistema Linux o Unix	30
4.3.2	Escriure imatges de disc des d'un sistema DOS, Windows o OS/2	30
4.3.3	Modificar el disquet de rescat per al suport de la llengua nacional	31
4.3.4	Escriure les imatges de disc des de sistemes Macintosh	31
4.4	Preparar els fitxers per a l'arrencada des del disc dur	32
4.5	Preparant els fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP	32

---

4.5.1	Configurant un servidor RARP	32
4.5.2	Configurant un servidor BOOTP	33
4.5.3	Configurant un servidor DHCP	34
4.5.4	Activant el servidor TFTP	34
4.5.5	Situar les imatges TFTP al seu lloc	35
4.5.6	Instal·lant amb TFTP i una arrel NFS	35
4.6	Instal·lació automàtica	36
<b>5</b>	<b>L'arrencada del sistema d'instal·lació</b>	<b>37</b>
5.1	Arguments dels paràmetres d'arrencada	37
5.1.1	Arguments per a dbootstrap	38
5.2	Arrencant des d'un CD-ROM	38
5.3	Arrencant des de disquets	39
5.4	Arrencant des del disc dur	39
5.4.1	Arrencant des de AmigaOS	39
5.4.2	Arrencant des de Atari TOS	40
5.4.3	Arrencant des de MacOS	40
5.5	Arrencant des de TFTP	40
5.6	Localització de problemes del sistema d'instal·lació	41
5.6.1	Fiabilitat del disquet	41
5.6.2	Configuració de l'arrencada	41
5.6.3	Interpretant els missatges de càrrega del nucli	42
5.6.4	dbootstrap: Reportar un problema	42
5.6.5	Reportant errors (bugs)	42
5.7	Introducció a dbootstrap	43
5.7.1	Usant la shell i mirant la bitàcola (els log)	44
5.8	"Escolliu la llengua"	44
5.9	"Notes del llançament"	44
5.10	"Menú Principal de la Instal·lació de Debian GNU/Linux"	45
5.11	"Configurar el teclat"	45
5.12	La última oportunitat!	46

---

<b>6</b>	<b>Particions en Debian</b>	<b>47</b>
6.1	Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides. . . . .	47
6.2	L'arbre de directoris . . . . .	48
6.3	Esquema de particions recomanat . . . . .	49
6.4	Noms de dispositius en Linux . . . . .	50
6.5	Programes de Debian per definir particions . . . . .	51
6.6	"Inicialitzar i activar una partició d'intercanvi" . . . . .	52
6.7	"Inicialitzar una partició de Linux" . . . . .	52
6.8	"Muntar una partició previament inicialitzada" . . . . .	53
6.9	Per muntar particions no suportades pel <code>dbootstrap</code> . . . . .	54
<b>7</b>	<b>Instal·lant el nucli i la base del sistema operatiu</b>	<b>55</b>
7.1	"Instal·lar nucli i els mòduls dels controladors" . . . . .	55
7.2	NFS . . . . .	56
7.3	Xarxa . . . . .	56
7.4	Arrel NFS . . . . .	56
7.5	"Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius" . . . . .	57
7.6	"Configurar la xarxa" . . . . .	57
7.7	"Instal·lar el sistema base" . . . . .	58
<b>8</b>	<b>Arrencant en el vostre nou sistema Debian</b>	<b>59</b>
8.1	"Fer el sistema arrencable" . . . . .	59
8.2	El moment de la veritat . . . . .	59
8.2.1	Arrencada d'una VME6000 . . . . .	59
8.2.2	Arrencada d'un Macintosh . . . . .	60
8.3	Debian després de l'arrencada, configuració base . . . . .	60
8.4	Configurant la vostra zona horària . . . . .	60
8.5	Contrasenyes MD5 . . . . .	60
8.6	Contrasenyes Shadow . . . . .	61
8.7	Entrar la contrasenya root . . . . .	61
8.8	Creant un usuari normal . . . . .	61
8.9	Configuració d'una connexió PPP . . . . .	62

---

8.10	Configurant APT	63
8.10.1	Configurant la font dels paquets en la xarxa	64
8.11	Instal·lació de paquets: simple o avançada	64
8.12	Selecció de paquets simple — La tasca d'instal·lar	64
8.13	Selecció avançada de paquets amb <code>dselect</code>	65
8.14	Preguntes durant la instal·lació del programari	65
8.15	Accedint	66
<b>9</b>	<b>Primeres passes i des d'on començar</b>	<b>67</b>
9.1	Si sou nous en Unix	67
9.2	Sortint del sistema	67
9.3	Orientant-vos per Debian.	68
9.3.1	Sistema de paquets de Debian	68
9.3.2	Aplicació per a la gestió de versions	68
9.3.3	Gestor de tasques cron	68
9.4	Lectures i informació addicional	69
9.5	Compilació d'un nou nucli	69
9.5.1	Gestionar la imatge del nucli	70
<b>10</b>	<b>Informació tècnica sobre els disquets d'arrencada</b>	<b>73</b>
10.1	Codi font	73
10.2	El disquet de rescat	73
10.3	Reemplaçant el nucli del disquet de rescat	73
<b>11</b>	<b>Apèndix</b>	<b>75</b>
11.1	Informació addicional	75
11.1.1	Informació addicional	75
11.2	Obtenció de Debian GNU/Linux	75
11.2.1	Joc de CD Oficials de Debian GNU/Linux	75
11.2.2	Rèpliques de Debian	75
11.2.3	Descripció de la instal·lació del sistema de fitxers	75
11.3	Dispositius Linux	80

---

11.3.1 Configuració del vostre ratolí . . . . .	81
11.4 Espai en disc necessari segons les tasques . . . . .	81
11.5 Efectes de Verbose i Quiet . . . . .	82
<b>12 Administratiu</b>	<b>85</b>
12.1 Sobre aquest document . . . . .	85
12.2 Contribucions a aquest document . . . . .	85
12.3 Principals contribucions . . . . .	86
12.4 Reconeixement de les marques registrades . . . . .	86



# Capítol 1

## Benvingut/da a Debian

Ens alegrem que t'hagis decidit a provar Debian i de ben segur trobaràs que la distribució Debian de GNU/Linux és única. Debian GNU/Linux aporta l'alta qualitat del programari lliure d'arreu del món, integrat en un conjunt coherent. Creiem que descobriràs que els seus resultats són, veritablement, quelcom més que una simple recopilació.

Aquest capítol proporciona una vista prèvia del projecte Debian i Debian GNU/Linux. Si ja coneixes la història del projecte Debian i de la distribució Debian GNU/Linux, pots passar tranquil·lament al següent capítol.

### 1.1 Què és Debian?

Debian és una organització totalment voluntària, dedicada a desenvolupar programari lliure i a promocionar els ideals de la Free Software Foundation (Fundació pel programari lliure - FSF). El projecte Debian va començar al 1993, quan Ian Murdock va distribuir una proposta als desenvolupadors del programari per tal de contribuir a una distribució del programari completa i coherent, basada en la nova versió del nucli de Linux. Aquell petit grup de dedicats entusiastes, que originalment van ser fundats per la Free Software Foundation (<http://www.fsf.org/fsf/fsf.html>) sota la filosofia de GNU (<http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html>), ha anat creixent durant els anys fins a arribar a ser uns 800 desenvolupadors de Debian.

Els desenvolupadors de Debian estan inmersos en diverses activitats, incloent la Web (<http://www.debian.org/>) i el FTP (<ftp://ftp.debian.org/>), localitzant la gestió, els dissenys gràfics, l'anàlisi legal sobre les licències del programari, la documentació escrita, i per descomptat, el manteniment dels paquets del programari.

Dins de l'interés de comunicar la nostra filosofia i d'atraure desenvolupadors que creguin en els principis que Debian defensa, el projecte Debian ha publicat alguns documents que recullen els nostres valors i serveixen com a guies del que ha de ser un desenvolupador de Debian:

- A l'adreça Contracte Social de Debian ([http://www.debian.org/social\\_contract](http://www.debian.org/social_contract)) hi ha la declaració dels compromisos de Debian amb la comunitat del

programari lliure. Qualsevol que estigui d'acord amb atènyer-se al Contracte Social pot ser un mantenidor (<http://www.debian.org/doc/maint-guide/>). Un mantenidor pot introduir nou programari dins de Debian — el manteniment del programari necessita del nostre criteri per ser lliure i els paquets segueixen els nostres estàndards de qualitat.

- Els Principis del programari lliure de Debian ([http://www.debian.org/social\\_contract#guidelines](http://www.debian.org/social_contract#guidelines)) són unes declaracions clares i concises sobre els criteris de Debian sobre el programari lliure. Els Principis del programari lliure de Debian (DFSG) són un document important envers el moviment del programari lliure i representa la creació de The Open Source Definition ([http://opensource.org/docs/definition\\_plain.html](http://opensource.org/docs/definition_plain.html)) (La definició del codi font obert).
- El Manual de la política de Debian (<http://www.debian.org/doc/debian-policy/>) és una especificació general dels estàndards de qualitat del projecte Debian.

Els desenvolupadors de Debian també estan implicats en d'altres projectes; alguns especificament de Debian i d'altres inclouen alguna o totes les comunintats de Linux. Alguns exemples són:

- La Linux Standard Base (<http://www.linuxbase.org/>) (Base estàndard de Linux - LSB) que és un projecte dirigit a estandaritzar el sistema bàsic de GNU/Linux, possibilitant en tercer lloc que als desenvolupadors de programari i maquinari els fos més fàcil dissenyar els programes i els dispositius controladors (drivers) per a Linux d'una forma generalitzada, més enllà d'una distribució específica de GNU/Linux.
- La Filesystem Hierarchy Standard (<http://www.pathname.com/fhs/>) (Jerarquia estàndard del sistema de fitxers - FHS), és un esforç per estandaritzar la disposició del sistema de fitxers de Linux. La FHS permetrà als desenvolupadors concentrar els seus esforços en el disseny de programes, sense haver de preocupar-se de com s'haurà d'instal·lar el paquet en les diferents distribucions de GNU/Linux.
- El Debian Jr. (<http://www.debian.org/devel/debian-jr/>) és un projecte intern, que aspira a fer de Debian un valor segur amb possibilitats pels nostres usuaris més joves.

Per més informació generalitzada sobre Debian, veure la Debian FAQ (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>).

## 1.2 Què és GNU/Linux?

El projecte GNU ha desenvolupat un extens conjunt d'utilitats en programari lliure per a utilitzar-les amb les comercialitzacions Unix™ i amb Unix com a sistema operatiu similar a Linux. Aquestes utilitats permeten als usuaris realitzar una varietat de tasques que van des de les més mundanes (com ara copiar o esborrar fitxers) a les més complexes (com ara executar processadors de textos i programes compiladors o fer edicions sofisticades en una gran varietat de formats).

Un sistema operatiu consisteix en diversos programes bàsics que són necessaris per fer que l'ordinador pugui comunicar-se i rebre les instruccions dels usuaris; llegir o escriure dades als discs durs, les cintes i les impressores; controlar l'ús de la memòria; i executar altre programari.

La part més important d'un sistema operatiu és el nucli. Al sistema GNU/Linux, el nucli, com a component, és Linux. La resta del sistema operatiu consisteix en altres programes, alguns d'ells escrits per o amb el projecte GNU. Com que el nucli Linux aïllat no forma un sistema operatiu, nosaltres preferim anomenar-lo "GNU/Linux" per a referir-se a sistemes que sovint són anomenats "Linux".

El primer nucli Linux (<http://www.kernel.org/>) và apareixer al 1991, quan un estudiant graduat de ciències de la computació anomenat Linus Torvalds va anunciar en el grup de notícies de Usenet `comp.os.minix` una nova versió per reemplaçar el nucli de Minix. Veure la pàgina internacional de Linux Linux History Page (<http://www.li.org/linuxhistory.php>).

Linus Torvalds continua coordinant els treballs de centenars de desenvolupadors amb l'ajuda d'uns quants col·laboradors de confiança. Hi ha un excel·lent resum semanal de les discussions sobre el nucli Linux a la llista de correu de Kernel Traffic (<http://kt.zork.net/kernel-traffic/>). També podreu trobar més informació en la llista de correu `linux-kernel` en la linux-kernel mailing list FAQ (<http://www.tux.org/lkml/>).

### 1.3 Què és Debian GNU/Linux?

La combinació de la filosofia i metodologia Debian amb les utilitats de GNU, el nucli Linux i altre programari lliure important, conformen una distribució única anomenada Debian GNU/Linux. Aquesta distribució és composta per una gran quantitat de *paquets* de programari. Cada paquet de la distribució té executables, scripts, documentació, informació de la configuració, així com un *mantenidor* que és el principal responsable de mantenir-lo actualitzat, analitzar i reparar els errors de programació, i de comunicar-se amb els elaboradors del paquet de programari. La nostra enorme base d'usuaris, combinada amb el nostre sistema de seguiment d'errors, comporta que els errors siguin ràpidament localitzats i depurats.

L'atenció de Debian als detalls ens permet produir una distribució estable, ampliable i d'alta qualitat. Les instal·lacions poden ser fàcilment configurades per a dur a terme diferents papers, des de muntar tallafocs pels centres de treball científics a servidors de xarxa d'alta qualitat.

La característica que més diferencia Debian d'altres distribucions GNU/Linux és el seu sistema de manteniment de paquets. Aquestes utilitats donen a l'administrador d'un sistema Debian el control total sobre els paquets instal·lats en el sistema, incloent-hi la possibilitat d'instal·lar un únic paquet o d'actualitzar totalment el sistema operatiu. Els paquets individuals també es poden actualitzar. Podeu establir en el sistema de manteniment de paquets quin programari us heu compilat vosaltres mateixos i les dependències que té.

Per protegir el vostre sistema contra "troyans" i d'altres programaris perjudicials, els servidors de Debian verifiquen que els paquets pujats procedixin dels mantenidors de Debian registrats. Els empaquetadors de Debian també tenen cura de configurar els seus paquets de forma segura. Quan apareixen problemes de seguretat als paquets en circulació, normalment les reparacions estan disponibles molt aviat. Amb unes simples opcions d'actualització de Debian, les reparacions de seguretat es poden descarregar i instal·lar automàticament a través d'internet.

La primera i millor forma d'obtenir el permís per a utilitzar el vostre sistema Debian GNU/Linux i poder-vos comunicar amb els desenvolupadors de Debian, és a través d'algunes llistes de correu mantenides pel projecte Debian (n'hi ha més de 90 en aquest lloc). El més fàcil per a subscriure en una o més d'aquestes llistes és visitant la Pàgina de subscripcions a la llista de correu de Debian (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>) i emplenar el formulari que hi trobareu.

## 1.4 Què és Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd és un sistema de GNU de Debian que reemplaça el nucli monolític de Linux amb el GNU Hurd — un conjunt de servidors funcionant al nivell més alt del micronucli (microkernel) GNU Mach. El Hurd encara no està a punt i no és recomanable utilitzar-lo en el dia a dia, però el treball continua. Actualment el Hurd només està desenvolupat per a l'arquitectura dels i386, encara que l'adaptació a d'altres arquitectures farà quan el sistema siga més estable.

Per més informació, aneu a la pàgina del port de Debian GNU/Hurd (<http://www.debian.org/ports/hurd/>) i a la llista de correu <[debian-hurd@lists.debian.org](mailto:debian-hurd@lists.debian.org)>.

## 1.5 Com aconseguir Debian

Per obtindre informació sobre com descarregar-vos la Debian GNU/Linux des de la Internet o quins CD Debian autoritzats poden ser comprats, mireu en la pàgina de distribució (<http://www.debian.org/distrib/>). La llista de rèpliques de Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>) conté un complert conjunt de les rèpliques autoritzades de Debian.

Debian pot ser fàcilment actualitzat després de la seva instal·lació. El procés d'instal·lació pot ajudar-vos a configurar el sistema per tal que pugueu fer les actualitzacions, si fos necessari, quan aquest ja es trobi completament instal·lat.

## 1.6 Com aconseguir la versió més recent d'aquest document

Aquest document es revisa constantment. Segurament volgueu comprovar la pàgina de Debian 3.0 (<http://www.debian.org/releases/woody/>) per a alguna informació d'última hora sobre la distribució 3.0 del sistema Debian GNU/Linux. Les versions actualitzades d'aquest manual d'instal·lació també estaran disponibles en les pàgines oficials del Manual d'Instal·lació (<http://www.debian.org/releases/woody/m68k/install>).

## 1.7 L'organització d'aquest document

Aquest document vol servir com a manual pels usuaris novells de Debian. Intenta fer poques suposicions a sobre del vostre nivell d'especialització. Tanmateix, suposem que teniu uns

coneixements generals de com funciona el maquinari en el vostre ordinador.

Els usuaris experimentats també poden trobar referències i informacions interessants en aquest document, que inclou; l'espai mínim necessari, detalls sobre el suport de maquinari pel sistema d'instal·lació Debian, entre d'altres. I animem als usuaris experts a retornar sobre aquest document.

En general, aquest manual segueix un fil conductor, que us guiarà a través del procés d'instal·lació des del començament fins a la fi. Aquí hi han els passos per a instal·lar Debian GNU/Linux i les seccions d'aquest document que correlacionen cada passa:

1. Determinar si el vostre maquinari disposa dels requisits necessaris per a poder utilitzar el sistema d'instal·lació, a 'Requeriments del sistema' a la pàgina 9.
2. Fer la còpia de seguretat del vostre sistema i realitzar la planificació necessària i la configuració del maquinari abans d'instal·lar Debian, a 'Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux' a la pàgina 15. Si esteu preparant un sistema d'arrencada múltiple, necessitareu crear espai particionable en el vostre disc dur per a usar-lo amb Debian.
3. A 'Obtindre un medi del sistema d'instal·lació' a la pàgina 25, podreu obtenir els fitxers d'instal·lació necessaris per al mètode d'instal·lació escollit.
4. A 'L'arrencada del sistema d'instal·lació' a la pàgina 37, s'hi descriu com arrencar dins el sistema d'instal·lació. Aquest capítol també tracta dels procediments de detecció d'errors en cas que tingueu problemes en aquest punt.
5. Establir les vostres particions Linux en el vostre sistema Debian està explicat en 'Particions en Debian' a la pàgina 47.
6. Instal·lar el nucli i configurar els mòduls controladors dels perifèrics en 'Instal·lant el nucli i la base del sistema operatiu' a la pàgina 55. Sinó esteu instal·lant des d'un CD, configurar la vostra connexió a la xarxa per a obtenir els fitxers d'instal·lació restants directament des d'un servidor de Debian.
7. Començar automàticament la descàrrega/instal·lació/configuració del sistema de treball mínim en "'Instal·lar el sistema base'" a la pàgina 58
8. Arrencar amb el vostre nou sistema base i realitzar alguns treballs addicionals de configuració, en 'Arrencant en el vostre nou sistema Debian' a la pàgina 59.
9. Instal·lar el programari addicional en 'Instal·lació de paquets: simple o avançada' a la pàgina 64. Useu el programa `taskel` per a instal·lar grups de paquets a l'ordinador en forma de "tasques", `dselect` els selecciona individualment des d'una llarga llista o `apt-get` per a instal·lar-los individualment si sabeu el nom del paquet.

Quan ja tingueu el vostre sistema instal·lat, podreu llegir 'Primeres passes i des d'on començar' a la pàgina 67. Aquest capítol explica on buscar per trobar més informació a sobre de Unix i Debian, i com reemplaçar el vostre nucli. Si desitgeu crear el vostre propi mecanisme d'instal·lació, hauríeu de llegir 'Informació tècnica sobre els disquets d'arrencada' a la pàgina 73.

Per a finalitzar, la informació sobre aquest document i com contribuir a fer-lo més accessible en 'Administratiu' a la pàgina 85.

## 1.8 Aquest document conté errades conegudes

Aquest document està encara en forma d'esborrany. Se sap que és incomplet i segurament conté errades, problemes gramaticals i d'altres. Si observeu les paraules "FIXME" (AJUDA) o "TODO", podeu estar segurs que sabem que aquesta secció és incompleta. Com sempre, *requereix de crítiques* (el comprador hauria d'anar amb cura). Qualsevol ajuda, suggerència i especialment, informació addicional, serà benvinguda.

Les versions en procés d'aquest document es poden trobar a <http://www.debian.org/releases/woody/m68k/install>. Allí hi trobareu una llista de les diferents arquitectures i llenguatges per a les que aquest document està disponible.

La font també està a disponibilitat pública; busqueu més informació referent a com contribuir-hi en 'Administratiu' a la pàgina 85. Agraïrem suggerències, comentaris, informació addicional i avisos d'errors (bugs) (utilitzeu el paquet `boot-floppies`, però primer assegureu-vos que no s'hagi avisat ja de l'error).

## 1.9 Sobre el copyright i les llicències del programari

Segur que ja heu llegit alguna cosa sobre les llicències que venen amb la majoria del programari comercial — normalment diuen que només podeu utilitzar una còpia del programari en un únic ordinador. La llicència del sistema Debian GNU/Linux no és del tot així. Us animem a posar una còpia de Debian GNU/Linux en cada ordinador de la vostra escola o lloc de treball. Deixeu el vostre medi d'instal·lació als vostres amics i ajudeu-los amb la instal·lació als seus ordinadors! Podeu fer centenars de còpies i *vendre-les* — encara que amb unes poques restriccions. La vostra llibertat per instal·lar i utilitzar el sistema ve donada directament des de Debian al basar-se en *programari lliure*.

Anomenar-se programari "lliure" no significa que el programari no tingui copyright i no vol dir que els CD que contenen aquest programari hagin de ser distribuïts gratuïtament. Programari lliure, en part, vol dir que les llicències dels programes individuals no requereixen que pagueu pel privilegi de distribuir o utilitzar-los. El programari lliure també comporta que no només qualsevol el pot ampliar, adaptar i modificar, sinó que també en pot distribuir el resultat d'aquests canvis.<sup>1</sup>

Alguns dels programes del sistema estan sota la llicència de *GNU Llicència Pública General (General Public License)*, sovint anomenada simplement "la GPL". La GPL requereix que deixeu el *codi font* dels programes sempre disponible quan distribuïu una còpia binària del programa; amb aquesta condició de la llicència s'assegura que qualsevol usuari pugui modificar el programari. Degut a aquesta condició, el codi font de tots aquests programes estarà disponible al

---

<sup>1</sup>Observeu que el projecte Debian, com a concessió pragmàtica cap als seus usuaris, comporta que alguns paquets disponibles no compleixin els nostres criteris per a ser considerats lliures. Aquests paquets no són part de la distribució oficial, tanmateix, es troben disponibles des de `contrib` o `non-free` a la zona de rèpliques de Debian o en la tercera part dels CD-ROM; mireu les Debian FAQ (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>), sota de "The Debian FTP archives" (Els arxius FTP de Debian), per a més informació sobre la disposició i el contingut dels arxius.

sistema Debian.<sup>2</sup>

Hi ha algunes formes més de declaracions de copyright i de llicències de programari utilitzades en els programes de Debian. Podeu trobar els copyrights i les llicències per a cada paquet instal·lat en el vostre sistema mirant el fitxer `/usr/share/doc/nom_del_paquet/copyright` un cop el tingueu instal·lat.

Per més informació sobre les llicències i com es decideix a Debian si un programari compleix les característiques per ser inclòs en una distribució oficial, mireu els Principis del programari lliure de Debian ([http://www.debian.org/social\\_contract#guidelines](http://www.debian.org/social_contract#guidelines)).

El punt legal més important és que aquest programari *no té garanties*. Els programadors que han creat aquest programari ho fan per beneficiar a la comunitat. No és tenen garanties en vers d'un ús concret del programari. D'altra banda, com que el programari és lliure, vosaltres teniu la possibilitat de modificar aquest programari per adequar-lo a les vostres necessitats — i disfrutar dels beneficis dels canvis fets per d'altres que han ampliat el programari a la seva manera.

---

<sup>2</sup>Per més informació de com trobar, desempaquetar i construir binaris des dels paquets font de Debian, mireu les Debian FAQ (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>), sobre "Basics of the Debian Package Management System" (Informació bàsica sobre el sistema Debian de gestió de paquets).





## Capítol 2

# Requeriments del sistema

Aquesta secció conté informació sobre el maquinari que necessiteu per a començar amb Debian. També trobareu enllaços amb més informació a sobre del maquinari suportat per GNU/Linux.

### 2.1 Maquinari suportat

Debian no imposa requeriments de maquinari més enllà que els del mateix nucli Linux i el conjunt d'eines de GNU. En tot cas, qualsevol arquitectura o plataforma a la que s'hagi portat el nucli Linux, la `libc`, el `gcc`, etc. i que tingui un port de Debian, podrà executar Debian. Si us plau aneu a les pàgines dels ports en <http://www.debian.org/ports/m68k/> per a més detalls de l'arquitectura m68k i de com ha estat testada amb Debian.

Més que intentar descriure les diferents configuracions de maquinari suportades per Motorola 680x0, aquesta secció contindrà informació general i referències d'on trobar informació addicional.

#### 2.1.1 Arquitectures suportades

Debian 3.0 suporta les onze principals arquitectures i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com a "sabors".

Arquitectura	Nomenclatura de Debian / Sabor
Intel basats en x86	i386
	- vanilla
	- idepci
	- compact
	- bf2.4 (experimental)

Motorola 680x0:	m68k
- Atari	- atari
- Amiga	- amiga
- 68k Macintosh	- mac
- VME	- bvme6000
	- mvme147
	- mvme16x
DEC Alpha	alpha
	- generic
	- jensen
	- nautilus
Sun SPARC	sparc
	- sun4cdm
	- sun4u
ARM i StrongARM	arm
	- netwinder
	- riscpc
	- shark
	- lart
IBM/Motorola PowerPC	powerpc
- CHRP	- chrp
- PowerMac	- powermac, new-powermac
- PReP	- prep
- APUS	- apus
HP PA-RISC	hppa
- PA-RISC 1.1	- 32
- PA-RISC 2.0	- 64
Intel basats en ia64	ia64
MIPS (big endian)	mips
- SGI Indy/I2	- r4k-ip22
MIPS (little endian)	mipsel
- DEC Decstation	- r4k-kn04
	- r3k-kn02
IBM S/390	s390
	- tape
	- vmrdr

-----+-----

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura *m68k*. Per a veure la informació de qualsevol de les altres arquitectures suportades per Debian mireu les pàgines de Debian-Ports (<http://www.debian.org/ports/>) (Pàgines específiques de les arquitectures).

### 2.1.2 Suport CPU, plaques base i vídeo

Per a una completa informació referent al suport dels sistemes basats en M68000 (*m68k*) podreu trobar-la en la Linux/m68k FAQ (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>). Aquesta secció simplement us n'exposarà el més bàsic.

El port de Linux a l'arquitectura *m68k* funciona en qualsevol 680x0 amb una PMMU (Paged Memory Management Unit -unitat de gestió del paginament de la memòria-) i una FPU (floating-point unit -unitat de punt flotant-). Això inclou als processadors 68020 amb una 68851 PMMU externa, el 68030 i superiors, i exclouent a la línia "EC" de processadors 680x0. Mireu la Linux/m68k FAQ (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>) per a més detalls.

Aquí teniu els quatre principals sabors de *m68k* suportats: màquines Amiga, Atari, Macintosh i VME. Amiga i Atari foren els dos primers sistemes als que Linux fou portat; encara continuen sent els dos ports més ben suportats per Debian. La línia Macintosh té un suport incomplet, tant per Debian com pel nucli Linux; mireu l'estat del projecte Linux *m68k* per a Macintosh (<http://www.mac.linux-m68k.org/>) pel maquinari suportat. Les plaques simples BVM i Motorola en ordinadors VMEbus són les de més recent addició a la llista de màquines suportades per Debian. Ports a d'altres arquitectures *m68k*, com l'arquitectura Sun3 i la NeXT black box, estan en camí però encara no estan suportades per Debian.

### Targetes gràfiques

El suport Debian per a interfícies gràfiques serà determinat pel suport trobat en el conjunt del sistema X11 en les XFree86. Les noves ranures d'expansió (slots) de vídeo AGP actualment són una modificació de l'especificació PCI i moltes targetes AGP funcionen sota XFree86. Detalls sobre els busos gràfics suportats, targetes, monitors i punters podeu trobar-los en <http://www.xfree86.org/>. Debian 3.0 ve amb la revisió X11 4.1.0.

## 2.2 Medi d'instal·lació

En molts casos, tindreu que fer la primera arrencada des de disquets, usant el disquet de rescat. Generalment, tot el que necessitareu serà una unitat de disquet de 3.5 polsades d'alta densitat (high-density 1440 k). També estan disponibles les imatges d'instal·lació per a disquets d'instal·lació d'alta densitat (low-density 720 k) dels Atari.

La instal·lació des de CD-ROM està suportada per algunes arquitectures. En màquines amb suport d'arrencada des de CD-ROM, hauríeu de ser capaços de fer una completa floppy-less

instal·lació. Fins i tot si el vostre sistema no suporta l'arrencada des de CD-ROM, podreu usar-los conjuntament amb d'altres tècniques per a instal·lar el vostre sistema, una vegada que hagueu iniciat l'arrencada amb un altre mètode; feu un cop d'ull a 'Arrencant des d'un CD-ROM' a la pàgina 38.

Instal·lar des de discs locals es una altra opció per a moltes arquitectures. De fet la instal·lació des del vostre disc local és la tècnica preferida per a moltes màquines m68k.

També podeu *iniciar l'arrencada* del vostre sistema sobre la xarxa. Instal·lar sense disc, iniciant l'arrencada des de la xarxa i muntant mitjançant NFS tots els sistemes de fitxers locals, és l'altre opció – probablement necessitareu un mínim de 16MB de RAM per a aquesta opció. Després de que el nucli del sistema operatiu estigui instal·lat, podreu instal·lar la resta del vostre sistema mitjançant qualsevol altre connexió a la xarxa (incloent-hi PPP després d'instal·lar el sistema base), via FTP, HTTP o NFS.

### 2.2.1 Sistemes d'emmagatzemament suportats

Els discs d'arrencada Debian contenen un nucli construït per a maximitzar el nombre de sistemes en els que pugui funcionar. Desafortunadament, això fa al nucli més gran, amb una gran quantitat de controladors que mai seran usats per la vostra màquina (doneu un cop d'ull a 'Compilació d'un nou nucli' a la pàgina 69 per a saber com construir el vostre propi nucli). Tot i així, és desitjable suportar el més ampli rang de dispositius possible per a assegurar-se de que podreu instal·lar en la major diversitat de maquinari possible.

La majoria dels millors sistemes d'emmagatzematge suportats pel nucli Linux estan suportats pel sistema d'instal·lació Debian. Noteu que actualment el nucli Linux no suporta disquets en els Macintosh i el sistema d'instal·lació no suporta els disquets per als Amiga. També es suporten en els Atari els sistemes Macintosh HFS i AFFS com a mòduls. Els Mac suporten el sistema de fitxers Atari (FAT). Els Amiga suporten el sistema de fitxers FAT i HFS com a mòdul.

## 2.3 Requeriments de memòria i d'espai en disc

Com a mínim haureu de tindre 12MB de memòria i 110MB d'espai al disc dur. Per a un sistema mínim basat en consola (tots els paquets estàndard), es requeriran 250MB. Si voleu instal·lar una quantitat raonable de programari, incloent-hi el sistema X Window i alguns programes i llibreries de desenvolupament, necessitareu 400MB com a mínim. Per a una instal·lació més o menys completa, necessitareu al voltant dels 800MB. Per a instal·lar *tot* el disponible en Debian, probablement necessitareu al voltant d'uns 2 GB. Actualment instal·lar-ho tot no té sentit, donat que molts paquets tenen conflictes amb d'altres.

En el Amiga la mida de la FastRAM és rellevant per a als requeriments totals de memòria. A més, usar una targeta Zorro amb 16 bits de RAM no està suportat; necessitareu 32 bits de RAM. El programa `amiboot` pot usar-se per a deshabilitar 16 bits de RAM; mireu la Linux/m68k FAQ (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>). Els nuclis més recents haurien de deshabilitar 16 bits de RAM automàticament.

En els Atari Linux s'usen les dues RAM; la ST-RAM i la Fast RAM (TT-RAM). Alguns usuaris han reportat problemes executant nuclis *itself* en Fast RAM, pel que el *dbootstrap* dels Atari carrega el nucli en ST-RAM. El requeriment mínim de memòria per a ST-RAM és de 2 MB.

En els Macintosh heu de ser precagut, en màquines amb la RAM basada en vídeo (RBV). El segment RAM en l'adreça física 0 és usat com a memòria de pantalla, deixant la posició de càrrega per defecte del nucli no disponible. El segment de la RAM alternatiu usat pel nucli i el disc RAM han de ser com a mínim de 4 MB.

*AJUDAM: encara és cert?*

## 2.4 Maquinari de connectivitat a la xarxa

Qualsevol targeta d'interfície per a xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux també hauria d'estar-ho pels disquets d'arrencada. Potser necessitareu carregar el vostre controlador per a la xarxa com a mòdul. Altra vegada, mireu la Linux/m68k FAQ (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>) per a completar detalls.

## 2.5 Perifèrics i demés maquinari

Linux suporta una llarga varietat de dispositius de maquinari com ara ratolins, impresores, escàners, dispositius PCMCIA i USB. Tot i això, molts d'aquests dispositius no són requerits per a instal·lar el sistema. Aquesta secció conté informació a sobre dels perifèrics específics *no* suportats pel sistema d'instal·lació, encara que poden estar suportats per Linux.

## 2.6 Adquirint maquinari específic per a GNU/Linux

Ja hi han venedors que distribueixen els seus sistemes amb Debian o alguna altra distribució de GNU/Linux preinstal·lada. Potser tindreu que pagar més per aquest privilegi, però el fer-ho així us assegurarà que aquest maquinari està completament suportat per GNU/Linux. Desafortunadament, és molt estrany trobar un venedor amb màquines noves Motorola 680x0.

Tant si compreu un sistema amb Linux preinstal·lat com sinó o fins i tot un sistema usat, és important comprovar que el seu maquinari està suportat pel nucli Linux. Cerqueu el vostre maquinari en la llista de components citada anteriorment. Feu saber al vostre venedor que esteu comprant per a un sistema Linux. Doneu suport als venedors que es mostrin amables amb el maquinari Linux.

### 2.6.1 Eviteu maquinari tancat o propietari

Alguns fabricants de maquinari simplement no diuen com escriure controladors pel seu maquinari. D'altres no permeten l'accés a la documentació sense un acord de no divulgació

que eviti que alliverem el codi font en Linux. Un altre exemple seria el maquinari propietari en l'antiga línia de Macintosh. De fet, mai s'han fet especificacions o documentació per al maquinari Macintosh, els més notables són el controlador ADB (usat pel ratolí i el teclat), el controlador del disquet i tota l'acceleració i manipulació CLUT del maquinari de vídeo (tot i que ara tenim un nou suport per a la manipulació CLUT en quasi tots els xips interns de vídeo). Així per sobre, això explica per que el port de Linux a Macintosh sempre va endarrerit respecte als altres ports.

Donat a que no ens han concedit l'accés a la documentació d'aquests dispositius, simplement no funcionaran sota Linux. Podeu ajudar demanant als fabricants d'aquest maquinari que alliberin la documentació. Si una gran quantitat de gent pregunta, llavors aquests s'adonaran de que la comunitat del programari lliure és un mercat important.

## Capítol 3

# Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux

### 3.1 Un cop d'ull al procés d'instal·lació

Aquí revisareu les passes que seguireu durant el procés d'instal·lació.

1. Crear espai particionable per a Debian al vostre disc dur
2. Localitzar i/o descarregar el nucli (kernel) i controlador (driver) (excepte usuaris amb CD de Debian)
3. Escollir un joc de floppies d'arrencada o reemplaçar els fitxers d'arrencada (excepte molts dels usuaris dels CD de Debian que podran arrencar des dels mateixos)
4. Arrencar el sistema d'instal·lació
5. Configurar el teclat
6. Crear i muntar les particions de Debian
7. Punt en la instal·lació en el que localitzareu el nucli i controladors
8. Seleccionar els controladors dels perifèrics que carregareu
9. Configurar la interfície de xarxa
10. Inicialitzar la descàrrega/instal·lació/configuració automàtica del sistema base
11. Configurar Linux o l'arrencada de múltiples sistemes
12. Arrencar el nou sistema instal·lat i fer algunes configuracions finals
13. Instal·lar tasques i paquets addicionals, al vostre gust

## 3.2 Còpies de seguretat de les vostres dades!

Abans de començar, cal fer còpies de seguretat de cada fitxer que hi ha a l'ordinador. Si aquesta és la primera vegada que un sistema operatiu és instal·lat al vostre ordinador, es força probable que tingueu que reparticionar el vostre disc dur per a fer lloc per a Debian GNU/Linux. Cada vegada que particioneu el vostre disc, hauríeu de comptar amb la possible pèrdua de tot el contingut del mateix, no importa el programa que useu per a fer-ho. Els programes utilitzats en la instal·lació són força segurs i molts d'ells s'han utilitzat durant anys; tot i això, un moviment en fals pot costar molt car. Tot i haver fet còpies de seguretat cal anar en compte i pensar les respostes i accions que es duen a terme. Dos minuts pensant poden salvar d'hores de treball innecessari.

Si esteu creant un sistema multi-arrencada, cal estar segur de tindre a mà els mitjans de distribució de tots els altres sistemes operatius presents a la màquina. Especialment si es reparticiona el disc des d'on arrenca l'ordinador, llavors es possible que hagueu de reinstal·lar el carregador d'arrencada (boot loader) del sistema operatiu o en alguns casos el mateix sistema operatiu i tots els fitxers de les particions afectades.

Amb l'excepció dels ordinadors BVM i Motorola VMEbus, l'únic mètode d'instal·lació suportat per a sistemes m68k és arrencar des d'un disc local o disquet utilitzant un carregador (bootstrap) basat en el de AmigaOS/Tos/MacOS, per a aquestes màquines serà necessari tenir el sistema operatiu original per a poder arrencar Linux. Per arrencar Linux en un BVM o un Motorola VMEbus serà necessari tenir les Rom "BVMBug" o "16xBug".

## 3.3 Informació que necessitareu

### 3.3.1 Documentació

Manual d'Instal·lació:

[install.ca.txt](#)

[install.ca.html](#)

[install.ca.pdf](#) Aquest és el fitxer que esteu llegint ara mateix; en format ASCII, HTML o PDF.

**Tutorial de dselect** ([dselect-beginner.ca.html](#)) Tutorial per a usar el programa dselect. Aquest és un dels paquets bàsics afegits al vostre sistema una vegada la instal·lació bàsica s'ha completat.

**Linux/m68k FAQ** (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>)

Pàgines man del programa de particionat:

[atari-fdisk.txt](#)

[amiga-fdisk.txt](#)



**mac-fdisk.txt**

**pmac-fdisk.txt** Pàgines de manual pel programari de particionat usat durant el procés d'instal·lació.

**.../current/md5sum.txt (.../md5sum.txt)** Llista MD5 de les comprovacions dels fitxers binaris. Si teniu el programa md5sum, podreu assegurar-vos de que els fitxers no estan corruptes executant `md5sum -v -c md5sum.txt`.

### 3.3.2 Cercant els recursos d'informació del maquinari

Es pot recollir informació del maquinari des de:

- Els manual que acompanyan a cadascuna de les peces del maquinari.
- Les pantalles de configuració del BIOS del vostre ordinador. Podreu veure aquestes pantalles quan engegueu el vostre ordinador prement una combinació de tecles. Perr a la combinació comproveu el vostre manual. En qualsevols cas, aquesta sol ser la tecla "Esc".
- Les caixes i envoltoris per a cada peça del maquinari.
- Els comandaments del sistema o utilitats d'algun altre sistema operatiu, inclos el gestor de fitxers. Aquesta font és especialment útil per a informació a sobre de la memòria RAM i el disc dur.
- L'administrador del vostre sistema o proveïdor de serveis d'Internet. Aquesta font pot dir-vos quins paràmetres necessitareu per a la vostra xarxa i correu.

-Informació del maquinari necessaria per a instal·lar-

Maquinari	Informació que podríeu necessitar
Discs durs	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Quants en teniu.</li> <li>* El seu ordre en el sistema.</li> <li>* Si són IDE o scsi (en molts ordinadors són IDE).</li> <li>* Espai lliure disponible.</li> <li>* Particions.</li> <li>* Particions amb un altre sistema operatiu instal·lat.</li> </ul>
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Model i fabricant.</li> <li>* Resolucions suportades.</li> <li>* Tasa de refresc horitzontal.</li> <li>* Tasa de refresc vertical.</li> <li>* Profunditat del color suportada (número de colors).</li> <li>* Grandària de la pantalla.</li> </ul>

Ratolí	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tipus: sèrie, PS o USB.</li> <li>* Port.</li> <li>* Fabricant.</li> <li>* Número de botons.</li> </ul>
Xarxa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Model i fabricant.</li> <li>* Tipus d'adaptador.</li> </ul>
Impressora	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Model i fabricant.</li> <li>* Resolucions d'impressió suportades.</li> </ul>
Targeta gràfica	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Model and fabricant.</li> <li>* RAM de vídeo disponible.</li> <li>* Resolucions i profunditat del color suportada (això haurà de ser contrastat amb els valors del monitor).</li> </ul>

### 3.3.3 Compatibilitat del maquinari

La majoria de productes de marca funcionen sense problema sota Linux. Encara més, el maquinari per a Linux és millorat dia a dia. Tot i que Linux encara no suporta tants tipus diferents de maquinari com alguns altres sistemes operatius.

Podreu comprovar la compatibilitat del maquinari en:

- Comprovar el lloc web dels fabricants per a nous controladors.
- Mirant en llocs web o manuals per a informació sobre de la emulació. Es coneixen alguns petits emmascaraments amb que de vegades poden usar-se els controladors o per a configurar-los de maneres conegudes.
- Comproveu la llista del maquinari compatible amb Linux en el lloc del web dedicat a la vostra arquitectura.
- Cerqueu per la Internet les experiències d'altres usuaris.

### 3.3.4 Configuracions de la xarxa

Si el vostre ordinador està connectat a una xarxa durant les 24 hores del dia (p.e. una connexió per Ethernet o equivalent - no una connexió per PPP), hauríeu de demanar a l'administrador de la vostra xarxa la següent informació. Encara que, si el vostre administrador diu que hi ha disponible un servidor DHCP i que és el procediment recomanat, llavors no necessitareu aquesta informació donat que el servidor DHCP us la proveirà directament cap al vostre ordinador durant el procés de la instal·lació.

- El nom de la màquina - "hostname" - (podria ser que puguéssiu posar el que vulgueu).
- El nom del domini.
- L'adreça IP de l'ordinador.
- L'adreça IP de la vostra xarxa.
- La màscara de xarxa (netmask) que heu d'usar.
- L'adreça de difusió (broadcast) que heu d'usar en la vostra xarxa.
- L'adreça IP de la passarel·la (gateway) per defecte que hauríeu d'utilitzar, si la vostra xarxa té una passarel·la.
- L'ordinador de la vostra xarxa que haureu d'utilitzar com a servidor DNS (Servei de Noms de Domini - "Domain Name Service").
- Si us connecteu a la xarxa utilitzant Ethernet.

Si la única connexió del vostre ordinador a una xarxa és a través d'una línia en sèrie, utilitzant PPP o una connexió de marcatge directe (dialup connection) o equivalent no podreu habilitar la instal·lació del sistema base a través de la xarxa. Per a instal·lar el sistema en aquests casos podreu usar un CD, precarregar els paquets base en una partició de disc dur existent o preparar uns disquets que continguin el sistema base. Mireu més avall en 'Configuració d'una connexió PPP' a la pàgina 62 per a informació de la configuració PPP sota Debian una vegada el sistema hagi estat instal·lat.

### 3.4 Planificant l'ús del sistema

És molt important que decidiu el tipus de màquina que creareu. Això determinarà els requeriments d'espai en disc del vostre sistema Debian.

### 3.5 Requeriments de mínims de maquinari

Una vegada hagueu aconseguit la informació sobre el vostre maquinari, comproveu que aquest us permetrà fer el tipus d'instal·lació que desitgeu.

Depenent de les vostres necessitats, podríeu provar amb menys maquinari del que és recomanat en el llistat de la següent taula. Però la majoria dels usuaris veuen frustrats els seus intents si ignoren aquests suggeriments. Un processador 68030 o millor és el recomanat per a instal·lacions de m68k. Ho podeu aconseguir amb una mica menys d'espai ocupat al disc del que s'us mostra.

Requeriments mínims de maquinari en el sistema		
Tipus d'instal·lació	RAM	Disc dur
Sense escriptori	16 megabytes	450 megabytes
Amb escriptori	64 megabytes	1 gigabyte
Servidor	128 megabytes	4 gigabytes

Aquestes són unes quantes de les configuracions comuns en sistemes Debian. També podreu fer-vos amb una idea de l'espai al disc que usareu per als diferents conjunts de programes referint-vos a 'Espai en disc necessari segons les tasques' a la pàgina 81.

**Servidor estàndard** Aquest és un petit perfil de servidor, útil per a un servidor despullat sense gaires luxos pes a l'interpret d'ordres dels usuaris. Això inclou un servidor, un servidor web, DNS, NIS i POP. Per a això amb 50MB d'espai al disc n'hi haurà prou, tot i que llavors haureu de comptar amb l'espai addicional per a les dades que servireu.

**De connexió a la Internet** Un escriptori estàndard, incloguent el sistema X Window System, aplicacions gràfiques, so, editors, etc. Tot plegat significaria al voltant d'uns 500MB.

**Treball en consola** Una màquina d'usuari més lleugera, sense el sistema X window o les aplicacions de X. Possiblement adequat per a portàtils o ordinadors mòbils. La mida seria d'uns 140MB.

**Desenvolupament** Una configuració de sobretaula amb tots els paquets pel desenvolupament, com serien el Perl, C, C++, etc. Necessitareu uns 475MB. Assumint que afegireu X11 i alguns paquets addicionals per a d'altres usos, hauríeu de preveure al voltant d'uns 800MB per a aquest tipus de màquina.

Recordeu que aquestes mides no inclouen els altres materials que s'hi poden trobar habitualment, com són els fitxers d'usuari, correu i dades. És millor ser generós quan és considera l'espai per als vostres fitxers i dades. El més notable seria la partició `/var` que conté una part de la informació d'estat. Els fitxers `dpkg` (amb la informació dels paquets instal·lats) poden consumir fàcilment uns 20MB; amb una bitàcola i la resta, hauríeu d'assignar a `/var` un espai de com a mínim 50MB.

### 3.6 Preparticionant per a l'arrencada múltiple de sistemes

El particionament del vostre disc dur simplement és refereix a l'acte de dividir el vostre disc en seccions. Cada secció és independent de les altres. Això és l'equivalent a col·locar parets en una casa; de manera que si afegiu el mobiliari a una habitació aquest no afectarà a una altra habitació.

Si ja teniu un sistema operatiu en el vostre sistema i voleu posicionar Linux al mateix disc, necessitareu particionar el disc. Debian requereix que aquestes particions de disc siguin pròpies. No podeu instal·lar-lo en unes particions Windows o MacOS. Es poden compartir particions amb d'altres sistemes Linux, però això no es tractarà aquí. Com a mínim necessitareu una partició dedicada exclusivament a la partició arrel de Debian.

Sinó podeu trobar informació a sobre de la vostra partició actual usant una utilitat de particionament per al vostre sistema operatiu actual, com ara HD SC Setup, HDToolBox o SCSITool. Les utilitats de particionament sempre us mostraran un mode per a visualitzar-la sense haver de fer canvis en les particions.

En general, canviar una partició amb un sistema de fitxers destruirà totes les dades d'aquesta. De manera que sempre haureu de fer còpies de seguretat abans d'executar qualsevol reparticionament. Usant l'analogia de la casa, probablement desitgeu moure tot el mobiliari abans de moure una paret donat que correu el risc de destruir-la.

Si el vostre ordinador té més d'un disc dur, podria ser que volguéssiu dedicar un d'aquests discs completament a Debian. Si fos aquest el cas no necessitaríeu particionar-lo abans d'arrencar el sistema d'instal·lació; l'instal·lador inclou un programa de particionament que pot realitzar perfectament aquesta feina.

Si la vostra màquina sols té un disc dur i voleu reemplaçar completament l'actual sistema operatiu amb Debian GNU/Linux, també us podeu esperar a particionar com a part del procés de la instal·lació ('Particions en Debian' a la pàgina 47), després que hagueu arrencat el sistema d'instal·lació. Tant mateix, això sols funcionarà si planejeu arrencar l'instal·lador del sistema des de floppies, CD-ROM o fitxers en una màquina connectada. Tindre en compte: si arrenequeu amb fitxers des d'un disc dur i en acabat particioneu aquest mateix disc des del sistema d'instal·lació, esborrant els fitxers d'instal·lació, sempre fora millor que us esperéssiu a tindre una instal·lació exitosa abans d'esborrar-los. Tot i que si fos aquest el cas, sempre fora millor tindre un medi alternatiu per a reanimar la vostra màquina com ara un sistema d'instal·lació original com floppies o CD.

Si la vostra màquina ja té múltiples particions i amb suficient espai esborrant i reemplaçant alguna d'aquestes particions, llavors també podeu esperar-vos i usar el programa de particionament de l'instal·lador de Debian. Encara us hauríeu de llegir el material a continuació, donat a que poden haver-hi circumstàncies especials com l'ordre de les particions existents a dins del mapa de particions, el que podria fer que tinguéssiu que particionar igualment abans d'instal·lar.

En tots els altres casos necessitareu particionar el vostre disc dur per a començar la instal·lació creant espai per a Debian. Si alguna de les particions estan ocupades per d'altres sistemes operatius, hauríeu de crear aquelles particions amb algun programa de particionament proveït pel sistema operatiu natiu. Us recomanem que *no* proveu a crear les particions Linux de Debian usant les utilitats d'un altre sistema operatiu. En canvi, hauríeu de crear les particions amb el sistema operatiu natiu que desitgeu conservar.

Si us esteu preparant per a instal·lar més d'un sistema operatiu en la mateixa màquina, primer haureu d'instal·lar qualsevol altre sistema(es) avans de procedir amb la instal·lació de Linux. Les instal·lacions del Windows o qualsevol altre SO poden destruir la vostra habilitat per a arrencar Linux o persuadir-vos per a que reformategeu les particions no natives.

També podeu prevenir-vos d'aquestes accions o evitar-les, però instal·lar primer el sistema natiu pot estalviar-vos maldecaps.

Si actualment teniu un disc dur amb una única partició (una configuració molt comú en ordinadors d'escriptori) i voleu poder arrencar indiferentment (multi-arrencada) el sistema operatiu natiu i Debian, necessitareu:

1. Còpia de seguretat de tot el contingut del vostre ordinador.
2. Arrencar des del sistema operatiu natiu el medi instal·lador, com seria un CD-ROM o floppies.
3. Useu les utilitats de particionament natives per a crear la partició/ons del sistema natiu. Useu qualsevol utilitat, deixeu alguna antiga partició buida o espai lliure en disc per a Debian GNU/Linux.
4. Instal·lar el sistema operatiu natiu en aquesta nova partició.
5. Arrencar en el sistema operatiu natiu per a verificar que tot està correcte i per a descarregar els fitxers per a arrencar l'instal·lador de Debian.
6. Arrencar l'instal·lador de Debian per a continuar la instal·lació.

### 3.6.1 Particionant en AmigaOS

Si esteu executant AmigaOS, podreu usar el programa de particionament `HDT001Box` abans de la instal·lació.

### 3.6.2 Particionant en Atari TOS

Les ID de les particions Atari són de tres caràcters ASCII, usa "LNX" per a dades i "SWP" per a particions d'intercanvi. Si esteu usant el mètode d'instal·lació per a poca memòria, també necessitareu una petita partició Minix (d'almenys uns 2 MB), amb el ID de partició "MNX". Equivicar-se a l'establir els ID de partició adequats no sols evitarà que el procés d'instal·lació de Debian no reconegui dites particions sinó que també pot resultar-ne que el TOS intenti usar les particions Linux, el que confondrà a la unitat de disc dur i deixarà al disc inaccessible.

Per part de tercers hi ha una gran quantitat d'utilitats de particionament disponibles (l'utilitat de Atari `harddisk` no permet canviar el ID de la partició); aquest manual no dona una descripció detallada per a tots aquests. Les següents descripcions cobreixen el `SCSIT001` (per a Hard+Soft GmbH).

1. Executeu `SCSIT001` i seleccioneu el disc que voleu particionar (menú "Disk", opció "select").

2. Des del menú "Partition", podreu seleccionar "New" per a afegir una partició o canviar la mida de la existent o "Change" per a canviar una partició específica. A menys que hagueu creat particions amb unes mides adequades i sols desitgeu canviar el ID de la partició, "New" és probablement la millor elecció.
3. Per a l'opció "New", seleccioneu "existing" en la caixa de diàleg en les configuracions inicials. La següent finestra us mostrarà una llista de les particions existents que podeu ajustar usant de desplaçament o clicant en la barra gràfica. La primera columna en la llista de particions és el tipus de partició; sols cliqueu en la casella del text per a editar-la. Quan hagueu finalitzat de canviar la configuració de les particions, deseu els canvis sortint de la finestra amb el botó "OK".

Per a l'opció "Change", seleccioneu la partició a canviar en la llista i seleccioneu "other systems" en la casella de verificació. La següent finestra llistarà informació detallada a sobre de la localització d'aquesta partició i us permetrà canviar el ID de la partició. Deseu els canvis sortint de la finestra amb el botó "OK".

4. Escribiu els noms Linux per a cada partició que hagueu creat o canviat per a usar amb Linux — mireu 'Noms de dispositius en Linux' a la pàgina 50.
5. Sortiu de `SCSITool` usant l'opció "Quit" del menú "File". L'ordinador es reiniciarà per a assegurar-se de que la taula de particions modificada és usada per TOS. Si canvieu alguna partició TOS/GEM, aquestes seran invalidades i tindreu que reinicialitzar-les (Us varem dir que fessiu còpies de seguretat del que tinguessiu al disc, oi?).

Aquesta és una utilitat de particionament per a Linux/m68k anomenada `atari-fdisk`, que es troba en el sistema d'instal·lació, però per ara us recomenem que per a particionar el vostre disc useu un editor de particions de TOS o alguna utilitat de disc. Si el vostre editor de particions no té una opció per a editar el tipus de partició, podreu fer aquesta crucial passa després (a l'arrencada des del disc RAM temporal d'instal·lació). `SCSITool` sols és un editor de particions que sabem que suporta la selecció dels tipus de partició arbitraris. Poden haver-hi d'altres; seleccioneu la utilitat que satisfagui les vostres necessitats.

### 3.6.3 Particionant en MacOS

Les utilitats de particionament probades per a Macintosh inclouen `pdisk`, `HD SC Setup 7.3.5` (Apple), `HDT 1.8` (FWB), `SilverLining` (LaCie) i `DiskTool` (Tim Endres, GPL). Seran necessàries les versions completes per a `HDT` i `SilverLining`. L'utilitat de Apple requereix d'un pedaç per a reconèixer els tercers discs (una descripció de com apedaçar està `HD SC Setup` usant `ResEdit` podreu trobar-la en <http://www.euronet.nl/users/ernstoud/patch.html>).

Per als Mac basats en IDE, necessitareu usar el `Apple Drive Setup` per a crear espai buit per a les particions de Linux i completar el particionament des de Linux o usant la versió per a MacOS de `pdisk` disponible des del servidor de FTP de `MkLinux`.

## 3.7 Pre-instal·lació del maquinari i configuració del sistema operatiu

Aquesta secció us portarà a través de la fase de configuració del maquinari que haureu de dur a terme, en cas de ser necessari, abans d'arrencar la instal·lació de Debian. Generalment, això implica comprovar i possiblement canviar opcions del "microprogramari" (firmware) del vostre sistema. El "microprogramari" és el programari propietari inclòs a l'interior del maquinari pel funcionament del mateix; el moment més crític en el que s'utilitza és durant el procés d'arrencada (després d'encendre l'ordinador). Se sap que el maquinari també afecta a la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema pel que aquest també és important.

### 3.7.1 Revisions del microprogramari i configuració del sistema existent

Les màquines Motorola 680x0 són normalment autoconfigurables i no requereixen configuració del microprogramari. De totes maneres, hauríeu d'assegurar-vos de tenir les correccions apropiades per al sistema i la ROM. En Macintosh, és recomanable tenir la versió  $\geq 7.1$  de MacOS, ja que la versió 7.0.1 conté un error en els controladors de vídeo que no deixen al programa d'arrencada desactivar les interrupcions de vídeo, resultant el penjament de la màquina durant l'arrencada. El programa d'arrencada d'Amiga requereix `ixemul.library`, una versió de la qual està disponible en el CD-ROM. En els sistemes BVM VMEbus hauríeu d'assegurar-vos d'estar utilitzant BVMBug en la revisió G o ROM d'arrencada més noves. Les ROM d'arrencada BVMBug no són les estàndard en els sistemes BVM, però es poden demanar a BVM de forma gratuïta. *AJUDEUME: Mac necessita  $\geq 7.1$ ? Revisions d'AmigaOS setpatch i ROM? (vegeu la m68k FAQ)*

### 3.7.2 Coses del maquinari (vigileu amb això)

Molta gent ha provat de fer funcionar la seva CPU de 90 MHz a 100 MHz, etc. De vegades funciona, però és molt sensible a la temperatura i a d'altres factors i pot malmetre el vostre sistema. Un dels autors d'aquest document va forçar (overclock) el seu sistema durant un any i aleshores aquest va començar a abortar el programa `gcc` amb un senyal inesperat mentre estava compilant el nucli del sistema. Tornant a posar la velocitat de la CPU al seu valor original va solucionar el problema.

El compilador `gcc` és sovint el primer en morir a causa de mòduls de memòria en mal estat (o d'altres problemes de maquinari que canvien les dades de forma impredecible) donat que es creen estructures de dades enormes per les que aquest ha de travessar repetidament. Un error en aquestes estructures de dades provocarà que s'executi una instrucció illegal o que s'accedeixi a una adreça inexistente. El símptoma d'això serà que el `gcc` morirà després d'una senyal d'error inesperada.

Les targetes Atari TT RAM tenen notables problemes de RAM sota Linux; si el vostre ordinador té qualsevol problema extrany if you encounter any strange problems, try running at least the kernel in ST-RAM. Amiga users may need to exclude RAM using a booter memfile. *AJUDEUME: necessito més descripcions d'això.*



## Capítol 4

# Obtindre un medi del sistema d'instal·lació

### 4.1 Un joc de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux

És en gran mesura, el mode més fàcil d'instal·lar Debian GNU/Linux, des d'un joc de CD-ROM oficials de Debian (mireu la pàgina de venedors de CD (<http://www.debian.org/CD/vendors/>)). També podeu descarregar-vos les imatges dels CD-ROM des del servidor de Debian i fer-lo vosaltres mateixos si teniu una connexió de xarxa ràpida i una grabadora de CD. Si teniu un joc de CD i podeu arrencar des dels CD en la vostra màquina, podeu saltar-vos la secció 'Arrencant des d'un CD-ROM' a la pàgina 38; s'han abocat molts esforços per a assegurar-se de que tots els fitxers necessaris estiguin disponibles en el CD.

Si per a l'arrencada inicial del sistema d'instal·lació la vostra màquina no té suport per a l'arrencada des de CD, però teniu el joc dels CD, podreu usar una alternativa estratègica (com ara disquet, disc dur o arrencar en xarxa). Els fitxers que necessitareu per a l'arrencada a través d'algun altre mitjà també estan en el CD; l'arxiu de Debian en la xarxa i la distribució de carpetes en el CD és idèntica. Quan necessiteu la ruta cap a un fitxer de l'arxiu en concret durant l'arrencada, cerqueu aquests fitxers en els mateixos directoris i subdirectoris del vostre CD.

Una vegada hagueu arrencat el sistema d'instal·lació, podreu habilitar la manera d'obtindre la resta dels fitxers necessaris des del CD.

Sinó teniu un joc de CD, llavors necessitareu descarregar-vos els fitxers del sistema d'instal·lació i situar-los al vostre disc dur, disquets o en un ordinador connectat des del que puguin ser usats pel instal·lador durant l'arrencada.

### 4.2 Descarregant els fitxers des de rèpliques de Debian

Quan descarregueu els fitxers des d'una rèplica de Debian, assegureu-vos de descarregar-los en mode *binary*, no en mode text ni tampoc mode automàtic. És important que reproduïu

fidelment l'estructura de directoris de la rèplica per a crear una "sub-rèplica" local. No serà realment necessari que feu això si useu disquets; però en farà més fàcil la localització quan els necessiteu. Tindríeu que començar l'estructura del vostre directori local amb un primer directori anomenat `disks-m68k`, per exemple:

```
current/_subarquitectura_/images-1.44/_sabor_/rescue.bin
```

No teniu perquè descarregar-vos tots els fitxers d'aquell directori ni tampoc crear els que no necessiteu. Sols anomenau els directoris igual que en la rèplica i poseu els fitxers en els seus directoris corresponents.

Si la vostra màquina està configurada per a descomprimir/decodificar fitxers en la descarrega, tindreu que desabilitar aquesta característica descarregant els fitxers del sistema d'instal·lació. Doncs ja seran descompimits al seu temps pel instal·lador. Descomprimir-los en el vostre sistema sols us farà perdre temps i espai, ja que els fitxers originals seran automàticament esborrats pel programa descompressor, donat que aquests no seran necessaris pel instal·lador.

### 4.2.1 Opcions d'instal·lació

Per a m68k (excepte VME), els fitxers d'instal·lació (`rescue.bin`, `linux.bin`, `root.bini`, `drivers.tgz`) estan compilats a dins d'un tarball. Potser també necessitareu el fitxer d'instal·lació del sistema base `basedebs.tar`.

Si teniu una connexió Ethernet funcional en el vostre ordinador i aquesta targeta Ethernet és d'un dels tipus que estan compilades a dins del nucli d'instal·lació, possiblement sols necessiteu el tarball del sistema d'instal·lació.

Si esteu instal·lant en un sistema amb una connexió en xarxa funcional o si la vostra connexió a la xarxa és PPP (usant un mòdem) en comptes de Ethernet, possiblement també necessiteu descarregar `basedebs.tar` abans de començar la instal·lació.

Sinó n'esteu segurs dels fitxers que necessitareu, comenceu amb els fitxers d'instal·lació del sistema d'arrencada. Si fallés el vostre primer intent de configurar la xarxa amb l'instal·lador, llavors podeu sortir, aconseguir els fitxers extra que necessiteu i tornar a realitzar la instal·lació des del principi.

El fitxer d'instal·lació del sistema base `basedebs.tar` actualment ocupa uns 27M. Si podeu usar un CD o configurar la xarxa abans d'instal·lar el sistema base, donat a que és millor fer-ho així, no necessitareu aquest fitxer. La seva localització en la xarxa està llistada en el apèndix ('Fitxers d'instal·lació del sistema base de Debian' a la pàgina 80).

Per a usar un sistema Debian per a ensamblar un `basedebs.tar` des de l'arxiu de Debian, primer instal·leu `debootstrap` (`apt-get install debootstrap`). Llavors useu el següent comandament:

```
debootstrap binary-basedebs SUITE=woody VERSION=3.0 \  
MIRROR="http://ftp.debian.org/debian" ARCHES="m68k"
```

## 4.2.2 Escollint el joc d'instal·lació correcte

Els fitxers d'instal·lació inclouen les imatges del nucli, les quals estan disponibles per a diverses "subarquitectures". Cada subarquitectura suporta una diversitat de maquinari deferent. Les subarquitectures disponibles per a Motorola 680x0 són:

## 4.2.3 A on trobar els fitxers d'instal·lació

Tots els fitxers necessaris per a Amiga, Atari i 68k Mac, han estat compilats en un tarball. Descarregueu-vos el tarball apropiat llistat tot seguit en 'Fitxers d'instal·lació AmigaOS' a la pàgina següent, 'Fitxers d'instal·lació Atari TOS' a la pàgina 29 o 'Fitxers d'instal·lació 68k MacOS' a la pàgina 29. Sols les màquines VME necessitaran els següents fitxers per separat rescue, root, kernel i drivers.

La localització en la xarxa dels fitxers d'instal·lació per a cada sabor m68k està llistat en el Apèndix. Aquests inclouen:

```

.../current/amiga/images-1.44/rescue.bin (.../amiga/images-1.44/rescue.bin)
.../current/atari/images-1.44/rescue.bin (.../atari/images-1.44/rescue.bin)
.../current/bvme6000/images-1.44/rescue.bin (.../bvme6000/images-1.44/rescue.bin)
.../current/bvme6000/images-2.88/rescue.bin (.../bvme6000/images-2.88/rescue.bin)
.../current/mac/images-1.44/rescue.bin (.../mac/images-1.44/rescue.bin)
.../current/mvme147/images-1.44/rescue.bin (.../mvme147/images-1.44/rescue.bin)
.../current/mvme16x/images-1.44/rescue.bin (.../mvme16x/images-1.44/rescue.bin)
imatge de rescat
.../current/amiga/images-1.44/root.bin (.../amiga/images-1.44/root.bin)
.../current/atari/images-1.44/root.bin (.../atari/images-1.44/root.bin)
.../current/bvme6000/images-1.44/root.bin (.../bvme6000/images-1.44/root.bin)
.../current/mac/images-1.44/root.bin (.../mac/images-1.44/root.bin)
.../current/mvme147/images-1.44/root.bin (.../mvme147/images-1.44/root.bin)
.../current/mvme16x/images-1.44/root.bin (.../mvme16x/images-1.44/root.bin)
image(s) arrel o tarball

```

'Fitxers del nucli Linux' a la pàgina 78 binari del nucli

**'Fitxers dels controladors' a la pàgina 79** imatges dels controladors o tarball

**'Fitxers d'instal·lació del sistema base de Debian' a la pàgina 80** imatges del sistema base o tarball

La imatge rescue (de rescat) conté un nucli Linux comprimit. S'usa per a arrencar des d'un disquet (quan el transferiu des d'un disquet) i com a font del nucli Linux quan instal·leu aquest en la vostra màquina. El nucli binari `linux.bin` és un nucli binari sense comprimir. Aquest és usat durant l'arrencada de l'instal·lador des del disc dur o CD-ROM, i no és necessari per a arrencar la instal·lació des de disquets.

Retorneu a 'Creant disquets a partir d'imatges de disc' a la pàgina següent per a informació important de com crear discs des de les imatges de disquet.

La imatge del disquet arrel (root) conté una imatge del sistema de fitxers temporal que es carrega en memòria després que hagueu arrencat l'instal·lador.

Els controladors dels perifèrics poden descarregar-se com a una sèrie d'imatges de disquet o com a tarball (`drivers.tgz`). El sistema d'instal·lació necessitarà tindre accés al fitxer dels controladors durant la instal·lació. Si teniu una partició de disc dur o esteu connectats a un ordinador accessible pel instal·lador (veieu a sota), seria més convenient usar el tarball. Les imatges de disquet sols seran necessàries si instal·leu els controladors des de disquets.

Quan descarregueu els fitxers també tindríeu que parar atenció al tipus de sistema de fitxers al qual els descarregueu, a menys que useu disquets pel nucli i controladors. L'instal·lador pot llegir imatges des de moltes classes de sistemes de fitxers, incloent les FAT, HFS, ext2fs i Minix. Quan descarregueu els fitxers a un sistema de fitxers \*nix, escolliu tants fitxers com necessiteu des de l'arxiu.

Durant la instal·lació, abans de començar-la, esborrareu la/es partició/ons sobre la/es que instal·lareu Debian. Tots els fitxers descarregats seran emplaçats en particions, *no* en la que penseu instal·lar el sistema.

### Fitxers d'instal·lació AmigaOS

1. En comptes dels fitxers rescue, kernel i driver, sols haureu de descarregar el `.../current/amigainstall.tar.gz (.../.../amigainstall.tar.gz)`.
2. Desempaqueteu el `.../current/amigainstall.tar.gz (.../.../amigainstall.tar.gz)` en una partició amb almenys 25MB d'espai lliure. Es recomana que el desempaqueteu a dins d'un directori anomenat `debian`. El `.../current/amigainstall.tar.gz (.../.../amigainstall.tar.gz)` crearà un subdirectori `amiga`.
3. Anoteu el nom de la partició Linux a on estigui localitzat el directori `debian`. Mireu 'Noms de dispositius en Linux' a la pàgina 50 per a més informació dels noms de partició Linux.

### Fitxers d'instal·lació Atari TOS

1. En comptes dels fitxers `rescue`, `kernel` i `driver`, sols haureu de descarregar el `.../current/atariinstall.tar.gz` (`../..../atariinstall.tar.gz`).
2. Desempaqueteu el `.../current/atariinstall.tar.gz` (`../..../atariinstall.tar.gz`) en una partició amb almenys 25MB d'espai lliure. Es recomana que el desempaqueteu a dins d'un directori anomenat `debian`.
3. Després de desempaquetar tindreu un subdirectori anomenat `atari`. No reanomeneu cap fitxer d'aquest directori.
4. Anoteu el nom de la partició Linux a on estigui localitzat el directori `debian`. Mireu 'Noms de dispositius en Linux' a la pàgina 50 per a més informació dels noms de partició Linux.

### Fitxers d'instal·lació 68k MacOS

1. En comptes dels fitxers `rescue`, `kernel` i `driver`, sols haureu de descarregar el `.../current/macinstall.tar.gz` (`../..../macinstall.tar.gz`).
2. Desempaqueteu el `.../current/macinstall.tar.gz` (`../..../macinstall.tar.gz`) en una partició amb almenys 25MB d'espai lliure. Es recomana que el desempaqueteu a dins d'un directori anomenat `debian`. Per a extreure-lo useu `Stuffit Expander` (en la última versió 5.5 o superior) o `MacGZip`.
3. Després de desempaquetar tindreu un subdirectori anomenat `mac`. No reanomeneu cap fitxer d'aquest directori. No permeteu que el vostre programa de descompressió ho faci amb `drivers.tgz`.
4. Anoteu el nom de la partició Linux a on estigui localitzat el directori `debian`. Mireu 'Noms de dispositius en Linux' a la pàgina 50 per a més informació dels noms de partició Linux.

## 4.3 Creant disquets a partir d'imatges de disc

Els disquets d'arrencada actualment són usats per a arrencar el sistema d'instal·lació en moltes màquines amb disquetera. Els disquets també poden usar-se per a la instal·lació del nucli i mòduls en molts sistemes. El disquet d'arrencada no està suportat en Amigas o 68k Macs.

Les imatges de disc són fitxers amb tot el contingut d'un disquet en forma *raw* (en cru -sense format-). Les imatges de disc, com `rescue.bin`, no es poden copiar simplement als disquets. S'usa un programa especial per a escriure aquestes imatges al disquet *sense format*. Això és requerit per que aquestes imatges són representacions d'un disc; el qual requereix fer una *còpia del sector* de les dades des del fitxer al disquet.

Hi han diferents tècniques per a crear disquets des de les imatges de disc, depenent de la vostra plataforma. Aquesta secció us descriu com crear els disquets a partir de les imatges de disc en les diferents plataformes.

No importa el mètode que useu per a crear els vostres disquets, però haureu de recordar protegir-los contra escriptura una vegada els hagueu escrit, per a assegurar-vos de que no es malmeten inintencionadament.

### 4.3.1 Escriure imatges de disc des d'un sistema Linux o Unix

Per a escriure les imatges de disc a un disquet, probablement necessitareu accedir com a root al sistema. Introduïu un disquet verge en la disquetera. I tot seguit useu el comandament

```
dd if=fitxer of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
```

a on *fitxer* serà la imatge de disc. `/dev/fd0` serà el nom usat per la disquetera, però pot ser diferent en la vostra estació de treball (en Solaris, aquesta seria `/dev/fd/0`). El comandament pot retornar-vos a l'indicatiu de Unix abans d'haber acabat d'escriure el disquet, pel que tindreu que assegurar-vos de que la llum de la disquetera s'ha apagat abans d'enretirar el disquet. En alguns sistemes, tindreu que executar un comandament per a extreure el disquet de la disquetera (en Solaris, useu `eject`, mireu la pàgina del manual).

Alguns sistemes intenten muntar automàticament els disquets quan aquests són inserits dins de la unitat. Podria ser necessari deshabilitar aquesta característica per a que l'estació de treball us permeti escriure els disquets en mode *binari*. Desafortunadament, com dur a terme això variarà depenent del vostre sistema operatiu. En Solaris, podeu treballar amb la gestió del volum per a aconseguir l'accés al disquet en mode raw. Primer assegureu-vos de que el disquet està muntat automàticament (usant `volcheck` o el comandament equivalent del vostre gestor de fitxers). Llavors useu el comandament `dd` en la forma descrita anteriorment, reemplaçant `/dev/fd0` per `/vol/rdisk/nom_disquetera`, a on *nom\_disquetera* serà el nom de la disquetera que vàreu donar al formatgegar el disquet (identifiqueu els disquets amb el seu nom). En d'altres sistemes, pregunteu al vostre administrador.

### 4.3.2 Escriure imatges de disc des d'un sistema DOS, Windows o OS/2

Si teniu accés a una màquina i386, podreu tindre accés als següents programes per a copiar imatges de disquets.

Els programes `FDVOL`, `WrtDsk` o `RaWrite3` poden usar-se sota MS-DOS.

<http://www.minix-vmd.org/pub/Minix-vmd/dosutil/>

Per a usar aquests programes primer assegureu-vos de que heu arrencat en DOS. Intentar usar aquests programes des d'una finestra DOS en Windows o fent doble clic en aquests programes des de l'Explorador del Windows *no* espereu que funcioni. Sinó sabeu com arrencar en DOS, sols haureu de premer `F8` durant l'arrencada.

NTRawrite és un intent de crear una versió contemporània de Rawrite/Rawrite3 que és consistenment compatible amb WinNT, Win2K i Win95/98. El seu us, a través d'aquest GUI és molt evident; seleccioneu la unitat de disc a escriure, navegueu a la imatge de disc que desitgeu emplaçar i premeu el botó d'escriure (Write).

<http://sourceforge.net/projects/ntrawrite/>

### 4.3.3 Modificar el disquet de rescat per al suport de la llengua nacional

Els missatges mostrats pel disquet de rescat (abans de carregar el nucli Linux) poden mostrar-se en la vostra llengua materna. Per a aconseguir això sinó sou anglòfon, després d'escriure les imatges, tindreu que copiar els fitxers dels missatges proporcionats i una font al disquet. Per a usuaris de MS-DOS i Windows hi ha un fitxer d'arxiu de lots `setlang.bat` en el directori `dosutils`, que copia els fitxers correctes. Simplement entreu en aquest directori (p.e.

```
cd
c:\debian\dosutils
```

) i executeu `setlang idioma` a on *idioma* serà el codi de les lletres corresponents a la vostra llengua, per exemple `setlang ca` per a la llengua catalana. Actualment aquests són els codis de les llengües disponibles:

```
ca cs da de eo es fi fr gl hr hu it ko ja pl pt ru sk sv tr zh_CN
```

Noteu que les descripcions d'aquest manual assumeixen que useu una instal·lació no anglesa; si és així els noms dels menus i botons poden diferir del que vegeu en la vostra pantalla.

### Escriure les imatges de disc des de sistemes Atari

Cerqueu el programa `.../current/rawwrite.ttp` (`.../.../rawwrite.ttp`) en el mateix directori que les imatges de disc. Executeu-lo fent doble clic el la icona del programa i escriviu el nom de la imatge que voleu escriure al disquet des de la caixa de diàleg de la línia de comandaments del programa TOS.

### 4.3.4 Escriure les imatges de disc des de sistemes Macintosh

Aquesta no és una aplicació per a escriure les imatges `mac/images-1.44/rescue.bin` i `mac/images-1.44/driver.bin` a disquets (i no hi ha cap motiu per a fer això donat que no podreu usar aquests disquets per a arrencar el sistema d'instal·lació o instal·lar el nucli i els mòduls en un Macintosh). Tot i això aquests fitxers seran necessaris més endavant per a la instal·lació del sistema operatiu i mòduls.

## 4.4 Preparar els fitxers per a l'arrencada des del disc dur

La instal·lació pot arrencar usant fitxers d'arrencada emplaçats en una partició del disc dur ja existent, o sigui, carregant-la des d'un altre sistema operatiu o bé iniciant el carregador d'arrencada directament des del BIOS.

## 4.5 Preparant els fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP

Si la vostra màquina està connectada a una xarxa d'àrea local, podreu habilitar la càrrega sobre la xarxa des d'una altra màquina, usant TFTP. Si intenteu arrencar el sistema d'instal·lació des d'una altra màquina necessitareu emplaçar els fitxers d'instal·lació en llocs específics d'aquella màquina i configurar en ella el suport específic per a arrencar des de la vostra.

Necessitareu configurar un servidor TFTP i per a màquines CATS un servidor BOOTP o un servidor RARP o un servidor DHCP.

El protocol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) és el que us permetrà dir-li al vostre client quina IP usarà. L'altra manera és usant el protocol BOOTP. BOOTP és un protocol de IP que informa a l'ordinador de la seva adreça IP i d'on aconseguir una imatge d'arrencada en la xarxa. No obstant encara existeix una altra alternativa en sistemes VMEbus: les adreces IP es poden configurar manualment en la ROM d'arrencada. El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol -Protocol de configuració dinàmic del lloc) és una extensió de BOOTP, més flexible i compatible cap a enradera. Alguns sistemes sols poden configurar-se mitjançant DHCP.

El protocol TFTP (Trivial File Transfer Protocol) s'usa per a servir l'imatge d'arrencada del client. Teòricament, pot usar-se qualsevol servidor, en qualsevol plataforma per a implementar aquests protocols. En els exemples d'aquesta secció ens donaran comandaments per a SunOS 4.x, SunOS 5.x (també anomenat Solaris) i GNU/Linux.

### 4.5.1 Configurant un servidor RARP

Per a configurar RARP necessitareu saber l'adreça Ethernet del client (també anomenada l'adreça MAC). Sinó sabeu aquesta informació podeu iniciant en el mode "Rescue" (p.e. des del disquet de rescat) i usar el comandament `/sbin/ifconfig eth0`.

En sistemes que usin un nucli Linux 2.2.x, necessitareu aportar al nucli una taula RARP. Per a fer això executeu el següents comandaments:

```
/sbin/rarp -s nomdelhost-client adreça-enet-client  
/usr/sbin/arp -s ip-client adreça-enet-client
```

Si aconseguiu

```
SIOCSRARP: Invalid argument
```



probablement necessitareu carregar el mòdul RARP al nucli o d'altra manera recompilar el nucli amb suport RARP. Trieu `modprobe rarp` i llavors torneu a executar el comandament `rarp` una altra vegada.

En sistemes que usin un nucli Linux 2.4.x, no hi ha un mòdul RARP pel que haureu d'usar el programa `rarpd`. El procediment és molt similar a l'usat sota SunOS en el següent paràgraf.

Sota SunOS necessitareu assegurar-vos de que l'adreça del maquinari Ethernet del client es troba llistada en la base de dades "ethers" (en el fitxer `/etc/ethers` o via NIS/NIS+) i en la base de dades "hosts". En cabat necessitareu arrencar el dimoni RARP. Sota SunOS 4, executeu el comandament (com a root): `/usr/etc/rarpd -a`; en SunOS 5, useu `/usr/sbin/rarpd -a`.

## 4.5.2 Configurant un servidor BOOTP

Aquests són els dos servidors BOOTP disponibles per a GNU/Linux, el `bootpd` CMU i l'altre és l'actual servidor DHCP, `dhcpcd` ISC, els quals es troben en els paquets `bootp` i `dhcp` de Debian GNU/Linux.

Per a usar `bootpd` CMU, primer haureu de descomentar (o afegir) la línia corresponent en `/etc/inetd.conf`. En Debian GNU/Linux, podeu executar `update-inetd --enable bootps`, seguit de `/etc/init.d/inetd reload`. De tota manera la línia tindria que ser semblant a aquesta:

```
bootps          dgram    udp      wait     root     /usr/sbin/bootpd          bootpd
```

Ara tindreu que crear el fitxer `/etc/bootptab`. Aquest té el familiar i críptic format del bons i antics fitxers BSD `printcap(5)`, `termcap(5)` i `disktab(5)`. Vegeu la pàgina del manual `bootptab(5)` per a més informació. Per al CMU `bootpd`, necessitareu saber l'adreça física (MAC) del client. Aquest és un exemple del `/etc/bootptab`:

```
client:\
    hd=/tftpboot:\
    bf=tftpboot.img:\
    ip=192.168.1.90:\
    sm=255.255.255.0:\
    sa=192.168.1.1:\
    ha=0123456789AB:
```

Com a mínim haureu de canviar l'opció "ha", la qual especifica l'adreça del maquinari del client. L'opció "bf" especifica el fitxer que el client ha de rebre mitjançant TFTP; per a més detalls mireu 'Situat les imatges TFTP al seu lloc' a la pàgina [35](#).

Per contra, establir BOOTP mitjançant `dhcpcd` ISC és relativament fàcil, donat que tracta als clients BOOTP com un cas moderadament especial de clients DHCP. Algunes arquitectures requereixen d'una complexa configuració per a arrencar els clients mitjançant BOOTP. Si la vostra

n'es una d'aquestes, llegiu-vos la secció 'Configurant un servidor DHCP' en aquesta pàgina. Sinó, segurament sereu capaços de fer-ho afegint la directiva `allow bootp` al bloc de configuració de la subxarxa que contingui al client i reiniciant el `dhcpcd` amb `/etc/init.d/dhcpcd restart`.

### 4.5.3 Configurant un servidor DHCP

En el moment d'escriure això, sols hi ha un servidor DHCP que sigui programari lliure, anomenat ISC `dhcpcd`. En Debian GNU/Linux, aquest està disponible en el paquet `dhcpc`. Aquesta és una mostra del fitxer de configuració (usualment `/etc/dhcpcd.conf`):

```
option domain-name "exemple.com";
option domain-name-servers ns1.exemple.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.200 192.168.1.253;
    option routers 192.168.1.1;
}

host clientname {
    filename "/tftpboot/tftpboot.img";
    server-name "servername";
    next-server servername;
    hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
    fixed-address 192.168.1.90;
}
```

En aquest exemple hi ha un servidor "*servername*" que du a terme tota la tasca DHCP, servidor, servidor TFTP i passarella de xarxa (gateway). Segurament necessitareu canviar les opcions de (domain-name), així com el nom del `servername` i l'adreça client del maquinari. L'opció "*filename*" hauria de ser el nom del fitxer que rebreu mitjançant TFTP. Després tindreu que editar el fitxer de configuració de `dhcpcd` i reiniciar el servei amb `/etc/init.d/dhcpcd restart`.

### 4.5.4 Activant el servidor TFTP

Per a tindre el servidor TFTP llest per a funcionar, primer haureu d'assegurar-vos que el dimoni `tftpd` està activat. Aquest serà habilitat normalment amb la següent línia en `/etc/inetd.conf`:

```
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd /tftpboot
```

Mireu en aquest fitxer i recordeu el directori que s'usa per a l'argument de `in.tftpd`; el necessitareu més avall. L'argument `-l` habilita algunes versions de `in.tftpd` per als requeriments de la bitàcola (log) del sistema; això és útil pel diagnòstic d'errors d'arrencada. Si heu tingut que modificar el `/etc/inetd.conf`, tindreu que notificar sobre la marxa al procés `inetd` que dit fitxer ha canviat. En una màquina Debian executeu `/etc/init.d/netbase reload` (per a potato/2.2 i en sistemes més nous useu `/etc/init.d/inetd reload`); en d'altres màquines, cerqueu la ID del procés `inetd` i executeu `kill -HUP inetd-pid`.

#### 4.5.5 Situar les imatges TFTP al seu lloc

Després situeu l'imatge TFTP d'arrencada al lloc requerit, es troba en 'Descripció de la instal·lació del sistema de fitxers' a la pàgina 75, en el directori de la imatge d'arrencada `tftpd`. Generalment aquest directori serà el `/tftpboot`. Després tindreu que fer un enllaç d'aquest fitxer al que usará `tftpd` per a arrencar un client particular. Desafortunadament el nom del fitxer el determina el client TFTP i aquest no té cap estàndard.

Sovint, el fitxer que el client TFTP cercarà serà *ip-client-en-hexclient-arquitectura*. Per a calcular *ip-client-en-hex* agafeu cada byte de l'adreça IP del client i convertiu-la a notació hexadecimal. Si teniu a mà una màquina amb el programa `bc` podreu usar-lo. Primer doneu-li l'opció `obase=16` per a establir la sortida en hexadecimal, després introduïu un a un els components individuals de la IP del client. Per a *arquitectura-client* probeu alguns valors.

Per als sistemes BVM i VMEbus de Motorola copieu els fitxers `.../current/bvme6000/linuxbvme6000.bin` (`.../bvme6000/linuxbvme6000.bin`), `.../current/bvme6000/rootbvme6000.bin` (`.../bvme6000/rootbvme6000.bin`), `.../current/bvme6000/tftplilo.bvme` (`.../bvme6000/tftplilo.bvme`), and `.../current/bvme6000/tftplilo.conf` (`.../bvme6000/tftplilo.conf`) a `/tftpboot/`.

Tot seguit configureu la vostra ROM o servidor BOOTP per a carregar primer els fitxers `tftplilo.bvme` o `tftplilo.mvme` des del servidor TFTP. Consulteu el fitxer `tftplilo.txt` de la vostra subarquitectura per a informació addicional a sobre de la configuració especial del vostre sistema.

NOT YET WRITTEN

#### 4.5.6 Instal·lant amb TFTP i una arrel NFS

Això és més proper a una "instal·lació TFTP per a poca memòria" perquè no desitgeu carregar el disc RAM sinó només arrencar des del recentment creat sistema de fitxers arrel NFS. Llavors necessitareu reemplaçar l'enllaç simbòlic per a la imatge `tftpboot` per un enllaç a la imatge del nucli (per exemple `linux-a.out`). La meua experiència arrencant des d'una xarxa es basa exclusivament en RARP/TFTP que requereix que tots els dimonis s'executin en el mateix servidor (l'estació de treball `sparc` envia una sol·licitud TFTP de tornada al servidor que va respondre a la vostra sol·licitud RARP). Tot i així, Linux suporta el protocol BOOTP, però, no sé com posar-ho :-(( També té que quedar documentat en aquest manual?

Per a arrencar la màquina client, aneu a 'Arrencant des de TFTP' a la pàgina 40.

## 4.6 Instal·lació automàtica

Per a la instal·lació en múltiples ordinadors és possible usar una instal·lació totalment automàtica anomenada FAI. El paquet `fai` de Debian ha de ser instal·lat en un ordinador anomenat el servidor d'instal·lació (install server). Llavors tots els clients arrencaran des de la targeta de xarxa o disquet, instal·laran automàticament Debian als seus discs locals.

## Capítol 5

# L'arrencada del sistema d'instal·lació

En molts casos està subjecte a limitacions, podeu arrencar el sistema d'instal·lació des d'un CD-ROM Debian GNU/Linux, disquet, una partició de disc dur o des d'una altra màquina mitjançant una xarxa d'àrea local. En el cas dels Macintosh, tindreu que conservar el sistema Mac original i arrencar-lo des d'aquí.

### 5.1 Arguments dels paràmetres d'arrencada

Els paràmetres d'arrencada del nucli Linux són generalment usats per a assegurar-se de que els perifèrics són tractats apropiadament. Per a la major part dels perifèrics el nucli pot auto-detectar-ne la informació. No obstant, en alguns casos tindreu que ajudar una mica al nucli.

La configuració dels paràmetres d'arrencada estan asota de l'etiqueta opcions en el programa d'arrencada Penguin.

Podeu trobar una àmplia informació a sobre dels paràmetres d'arrencada en el Linux Boot-Prompt HOWTO (<http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html>); aquesta secció només conté un esbós dels paràmetres més notables.

Si és la primera vegada que s'està arrencant el sistema, escolliu els paràmetres d'arrencada per defecte (això seria; no intenteu establir cap argument) i comproveu si funciona correctament. Probablement ho faci. Sinó fos així, en acabat podeu reiniciar i cercar els paràmetres especials que informaran al sistema a sobre del vostre maquinari.

Quan el nucli arrenca, ha d'emetre un missatge al principi del procés

```
Memory: availk/totalk available
```

. *total* ha de coincidir amb la quantitat total de memòria RAM, en kilobytes. Sinó coincideix amb la quantitat total de RAM que teniu actualment instal·lada necessitareu usar el paràmetre *mem=ram*, on *ram* serà la quantitat total de memòria acompanyada del sufix "k" per a kilobytes o "m" per als megabytes. Per exemple, dues maneres de dir el mateix serien; *mem=65536k* i *mem=64m* ambdós serien 64MB de RAM.

Si el vostre ordinador sembla quedar-se aturat un cop arriba a la pantalla que li pregunta si vol monocrom o color, simplement passi a la segona consola virtual amb (*Alt-F2* o *Option-F2* en un Mac) i executeu manualment `dbootstrap`. Aquesta errada sembla estar solucionada però apareix de tant en tant.

Si el vostre monitor només és capaç de suportar els colors blanc i negre, useu l'argument d'arrencada `mono`. D'altra manera la vostra instal·lació usarà color, que és el mode per defecte.

Si esteu arrencant des d'una consola sèrie, generalment el nucli ho detectarà . Si també teniu una targeta de vídeo (framebuffer) i un teclat connectats a l'ordinador amb el que voleu arrencar via consola sèrie, tindreu que passar l'argument `console=dispositiu` al nucli, a on `dispositiu` serà el vostre dispositiu sèrie, que usualment és quelcom semblant a "ttyS0".

Novament podeu trobar més detalls a sobre dels paràmetres d'arrencada en el Linux Boot-Prompt HOWTO (<http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html>), incloent-hi consells per a maquinari desconegut. Alguns dels problemes més comuns s'inclouen més avall en 'Localització de problemes del sistema d'instal·lació' a la pàgina 41.

### 5.1.1 Arguments per a `dbootstrap`

El sistema d'instal·lació reconeix alguns arguments que poden ser-nos útils. Els efectes de `quiet` i `verbose` són llistats en 'Efectes de Verbose i Quiet' a la pàgina 82.

**quiet** Aquest causa que el sistema d'instal·lació suprimeixi els missatges de confirmació i intenta arreglar l'assumpte sense fer soroll. Si esteu familiaritzat amb el sistema d'instal·lació podreu apreciar que aquesta és una opció agradable per a silenciar el procés.

**verbose** Pregunta constantment sobre les qüestions usals.

**debug** Emet missatges de depuració addicionals en la bitàcola (log) del sistema d'instal·lació (mireu en 'Usant la shell i mirant la bitàcola (els log)' a la pàgina 44), incloent-hi el comandament executat.

**bootkbd=...** Preselecciona el teclat que desitgeu usar, p.e; `bootkbd=qwerty/us`

**mono** Usa monocrom en comptes del mode en color.

**nolangchooser** Algunes arquitectures usen el framebuffer del nucli per a oferir l'instal·lació en un número de llengües. Si el framebuffer crea problemes en el vostre sistema, podeu usar aquesta opció per a deshabilitar la funcionalitat.

## 5.2 Arrencant des d'un CD-ROM

Actualment, sols l'arquitectura Motorola 680x0 que té suport d'arrencada per CD-ROM booting és la BVME6000. El camí fàcil en aquest cas serà usar un joc de CD de Debian (<http://www.debian.org/CD/vendors/>). Simplement inseriu el vostre CD, reinicieu i procediu amb el següent capítol.

Noteu que certes unitats de CD poden requerir de controladors especials i que aquestes seran innaccessibles durant els primers moments de la instal·lació. Si resulta que el mode estàndard per a arrencar des d'un CD no funciona pel vostre maquinari, reviseu aquest capítol i llegiu a sobre de nuclis alternatius i mètodes d'instal·lació amb els que pogueu treballar.

Encara que no pogueu arrencar el CD-ROM, probablement necessiteu instal·lar els components del sistema Debian i d'altres paquets des del vostre CD-ROM. Simplement arrenqueu usant un medi deferent com ara els disquets. I en el seu moment asenyalar-li la ruta a la unitat lectora de CD-ROM per a instal·lar el sistema operatiu, sistema base i d'altres paquets addicionals des d'aquesta.

Si teniu problemes arrencant, mireu en 'Localització de problemes del sistema d'instal·lació' a la pàgina [41](#).

### 5.3 Arrencant des de disquets

Per a moltes arquitectures m68k, l'arrencada des d'un sistema de fitxers local és el mètode recomenat.

En aquest moment l'arrencada des del disquet de recat sols està suportada pels Atari i VME (en VME amb una disquetera SCSI).

Si teniu problemes arrencant, mireu en 'Localització de problemes del sistema d'instal·lació' a la pàgina [41](#).

### 5.4 Arrencant des del disc dur

Arrencar des d'un sistema operatiu ja existent sovint és una opció convenient; per a molts sistemes aquesta és l'únic mètode d'instal·lació suportat.

Per a arrencar la instal·lació des del disc dur, necessitareu completar la descàrrega i ubicar els fitxers necessaris en 'Preparar els fitxers per a l'arrencada des del disc dur' a la pàgina [32](#).

#### 5.4.1 Arrencant des de AmigaOS

En la `workbench` (taula de treball), s'executa el procés d'instal·lació fent doble clic en la icona "StartInstall" del directori `debian`.

Pot ser necessari prémer la tecla *Enter* dues vegades després de que el programa instal·lador de l'Amiga hagi mostrat una eixida amb informació de depuració en una finestra. Després d'això, la pantalla es tornarà gris i pasaran alguns segons d'espera, després, hauria d'aparèixer una pantalla negra amb el text en blanc mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges poden passar massa ràpids per a llegir-los, però és normal. Després d'uns quants segons el programa d'instal·lació hauria d'iniciar-se automàticament, amb el que podreu continuar el 'Arrencant en el vostre nou sistema Debian' a la pàgina [59](#).

### 5.4.2 Arrencant des de Atari TOS

A l'escriptori GEM iniciu el procés d'instal·lació de Linux fent doble clic en la icona "bootstra.prg" del directori `debian` i acceptant amb "Acceptar" en la caixa de diàleg de les opcions del programa.

Pot ser necessari prémer la tecla *Enter* després de que el programa instal·lador de l'Atari hagi mostrat una eixida amb informació de depuració en una finestra. Després d'això, la pantalla es tornarà gris i pasaran alguns segons d'espera, després, hauria d'aparèixer una pantalla negra amb el text en blanc mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges poden passar massa ràpids per a llegir-los, però és normal. Després d'uns quants segons el programa d'instal·lació hauria d'iniciar-se automàticament, amb el que podreu continuar el 'Arrencant en el vostre nou sistema Debian' a la pàgina 59.

### 5.4.3 Arrencant des de MacOS

A l'escriptori MacOS iniciu el procés d'instal·lació de Linux fent doble clic en la icona Penguin Prefs del directori `debian`. El carregador Penguin s'iniciarà. Aneu a l'opció Configuració (Settings) del menú Fitxer (File) i seleccioneu la icona Nucli (Kernel). Seleccinoneu les imatges del nucli (`linux.bin`) i del disc RAM (`root.bin`) en el directori `debian`, per a localitzar-les cliqueu en els botons corresponents de la part superior dreta i navegueu pels diàlegs de selecció de fitxers. Sortiu del diàleg Configuració (Settings), deseu les configuracions i iniciu l'instal·lador usant l'opció Reiniciar ara (Boot Now) del menú Fitxer (File).

El carregador Penguin us mostrarà informació de depuració en una finestra. Després d'això, la pantalla es tornarà gris i pasaran alguns segons d'espera, després, hauria d'aparèixer una pantalla negra amb el text en blanc mostrant tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges poden passar massa ràpids per a llegir-los, però és normal. Després d'uns quants segons el programa d'instal·lació hauria d'iniciar-se automàticament, amb el que podeu continuar el 'Arrencant en el vostre nou sistema Debian' a la pàgina 59.

## 5.5 Arrencant des de TFTP

Arrencar des de la xarxa us requereix que tingueu una connexió a la xarxa suportada pels disquets d'arrencada, inclosa qualsevol d'aquestes opcions una adreça de xarxa estàtica, un servidor DHCP, un RARP, un servidor BOOTP o un servidor TFTP. El mètode d'instal·lació amb suport d'arrencada TFTP és descriu en 'Preparant els fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP' a la pàgina 32. Després d'arrencar el sistema VMEbus se us mostrarà l'indicatiu `LILO Boot :`. En aquest indicatiu haureu d'introduir una de les següents opcions per a arrencar l'instal·lació pròpiament dita del programa de Debian usant l'emulació de terminal `vt102`:

- escriviu "`i6000 Enter`" per a instal·lar en un BVME4000/6000
- escriviu "`i162 Enter`" per a instal·lar en un MVME162



- escriviu “i167 Enter” per a instal·lar en un MVME166/167

Adicionalment podeu afegir la cadena “TERM=vt100” per a usar l'emulació de terminal vt100, p.e. “i6000 TERM=vt100 Enter”.

## 5.6 Localització de problemes del sistema d'instal·lació

### 5.6.1 Fiabilitat del disquet

El problema més important per a la gent que instal·la Debian sembla ser la llegibilitat dels disquets.

El disquet de rescat és el disquet amb més problemes, degut a que és llegit directament pel maquinari, abans d'arrencar Linux. Sovint, el maquinari no llegeix correctament el disc de controladors de Linux i pot parar-se sense imprimir cap missatge d'error si aquest llegeix dades incorrectes. També poden haver-hi falles en el Driver Floppies, la majoria indicades amb una inundació de missatges a sobre d'errors E/S en el disc.

Si teniu aturada la instal·lació en un disquet en particular, el primer que tindríeu que fer és tornar a descarregar la imatge del disquet i *escriure-la* en un altre disquet. Reformatejar l'antig disquet pot no ésser suficient, tot i que sembli que el disquet ha estat reformatejat i escrit sense errades. De vegades és útil intentar escriure el disquet des d'un sistema diferent.

Un usuari ens reporta que ell va tindre que escriure les imatges *tres* vegades en un disquet abans de que aquest li funcionés i en acabat tot li va anar com la seda.

D'altres usuaris han reportat que simplement reiniciant unes quantes vegades amb el mateix disquet en la disquetera poden arrencar amb éxit. Aquest és un error (bug) degut al maquinari o microprogramari dels controladors de la disquetera.

### 5.6.2 Configuració de l'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant el procés d'arrencada, no us reconeix els perifèrics que teniu actualment o no reconeix els dispositius correctament el primer que s'ha de fer es comprovar els paràmetres d'arrencada, tal i com es debat en 'Arguments dels paràmetres d'arrencada' a la pàgina [37](#).

Si esteu arrencant amb el vostre propi nucli en comptes del que proveeix l'instal·lador, assegureu-vos de que no hi teniu activat el CONFIG\_DEVFS. Donat que l'instal·lador no es compatible amb aquesta opció.

Sovint, els problemes es poden solucionar eliminant les extensions, perifèrics i provant de reiniciar un altre cop.

Aquestes són, algunes, de les limitacions del nostre joc de disquets d'arrencada respecte al maquinari suportat. Algunes plataformes Linux poden no suportar directament els disquets d'arrencada. Si aquest és el cas, podeu crear un disquet de rescat personalitzat, mireu en

'Reemplaçant el nucli del disquet de rescat' a la pàgina 73) o investigueu sobre les instal·lacions per xarxa.

Si teniu una gran quantitat de memòria instal·lada en la vostra màquina, més de 512M i l'instal·lador falla durant l'arrencada del nucli, potser necessitareu incloure un argument d'arrencada per a limitar la quantitat de memòria que veu el nucli, semblant a `mem=512m`.

### 5.6.3 Interpretant els missatges de càrrega del nucli

Durant la seqüència d'arrencada podeu veure molts missatges amb la forma `can't find "quelcom"` o `"quelcom" not present`, `can't initialize "quelcom"` o fins i tot `this driver release depends on "quelcom"`. La majoria d'aquests missatges són inofensius. Observeu aquests missatges per que el nucli del sistema d'instal·lació està construït per a executar-se en una gran diversitat de dispositius perifèrics. Obviament, cap ordinador tindrà tots els perifèrics possibles pel que el sistema operatiu pot emetre uns quants renecs fins que tots els vostres dispositius hagin estat reconeguts. També podreu observar el sistema pausat durant un temps. Això succeeix quan està esperant la resposta d'algun dispositiu i aquest no està present en el vostre sistema. Si considereu que el temps que es pren el sistema per a arrencar és inacceptablement llarg, més tard podreu crear un nucli personalitzat (mireu en 'Compilació d'un nou nucli' a la pàgina 69).

### 5.6.4 dbootstrap: Reportar un problema

Si porteu a bon terme la fase d'arrencada inicial però no podeu completar la instal·lació, l'opció del menú de `dbootstrap` "Reportar un problema" pot ser-vos d'ajuda. Aquesta opció crea l'arxiu `dbg_log.tgz` en un disquet, dis dur o sistema de fitxers muntat per `nfs`. `dbg_log.tgz` detalla l'estat del sistema (`/var/log/messages`, `/proc/cpuinfo` etc.). `dbg_log.tgz` pot proporcionar les pistes necessàries a sobre d'on us vàreu equivocar i com arreglar-ho. Si voleu reportar un error (bug) podeu adjuntar-lo a aquest fitxer com a informe d'error (bug report).

### 5.6.5 Reportant errors (bugs)

Si encara teniu problemes, si us plau, envieu-nos un informe d'error. Envieu un correu a `<submit@bugs.debian.org>`. *Hi haureu* d'incloure el següent com a primeres línies del correu:

```
Package: boot-floppies
Version: versió
```

Assegureu-vos d'escriure en *versió*, quina versió del conjunt de `boot-floppies` esteu usant. Sinó coneixeu la *versió*, useu la data de descàrrega dels disquets i afegiu la distribució a la que pertanyen (p.e. "stable", "frozen", "woody").

També hi tindríeu que incloure la següent informació en el vostre report d'error:

```
architecture:      m68k
model:             - el vostre maquinari en general, venedor i model
memòria:          - quantitat de RAM
scsi:             - adaptador SCSI, si teniu
cd-rom:           - model de CD-ROM i tipus d'interfície, p.e: ATAPI
targeta de xarxa:- interfície de la targeta de xarxa, si teniu
pcmcia:           - detalls de tots els dispositius PCMCIA
```

Depenent de la naturalesa de l'error, també pot ser útil reportar com esteu instal·lant, discs IDE o SCSI, d'altres perifèrics com targetes de so, capacitat del disc i model de la targeta gràfica.

Descriviu el problema en l'informe d'error, incloent-hi els últims missatges visibles del nucli en el cas d'una caiguda d'aquest. Descriviu les passes que vàreu seguir quan el sistema va tindre aquest problema.

## 5.7 Introducció a `dbootstrap`

`dbootstrap` és el nom del programa que s'executa junt amb el sistema d'instal·lació. És el responsable de la configuració inicial del sistema i de la instal·lació del "sistema base".

La principal tasca de `dbootstrap` i el principal propòsit de la seva configuració inicial serà el configurar els elements essencials del sistema. Per exemple, potser necessitareu usar alguns "mòduls del nucli" els quals són controladors direccionats a dins del nucli. Aquests mòduls inclouen controladors de maquinari, controladors de xarxes, suport especial d'idiomes i suport per a d'altres perifèrics tot i que no hagin estat automàticament construïts pel nucli que esteu usant.

Particionament, formateig del disc i configuració de la xarxa també des de `dbootstrap`. Aquesta configuració essencial serà el primer que és farà, doncs sovint sol ser necessària pel correcte funcionament del sistema.

`dbootstrap` és una simple aplicació basada en caràcters (en text), dissenyada per a una màxima compatibilitat en totes les situacions possibles (com ara la instal·lació sobre una línia sèrie). Amb un us realment senzill. Us guiarà a través de les diferents passes del procés d'instal·lació d'un mode lineal. També us permetrà retrocedir i repetir-les si creieu haver comes alguna errada.

Per a navegar per `dbootstrap`, useu:

- El cursor dret o la tecla `Tab` per a moure endavant, i el cursor esquerre o `Shift-Tab` per a moure enrere entre els botons i seleccions en la pantalla actual.
- La barra espaciadora per a seleccionar diferents elements en una llista amb desplaçament, i per a desplaçar la llista en sí.
- La barra d'espai per a seleccionar una opció com un checkbox.
- La tecla `Enter` per a activar les seleccions.

### 5.7.1 Usant la shell i mirant la bitàcola (els log)

Si teniu experiència en Unix o Linux premeu *Alt-F2* per a accedir a la segona *consola virtual*. Això seria la tecla *Alt* a l'esquerra de la barra espaciadora i la tecla de funció *F2* premudes al mateix temps. Us apareixerà una pantalla diferent executant un clon del Bourne shell anomenat *ash*. En aquest punt estareu arrencant des de la RAM del disc amb un joc limitat d'utilitats Unix disponibles per al seu us. Podreu veure els programes disponibles amb el comandament `ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin`. Useu els menús per a realitzar qualsevol tasca que aquests siguin capaços de fer — La shell i els comandaments només són per si res anés malament. Concretament, sempre tindríeu que usar els menús per a activar la vostra partició d'intercanvi (swap), doncs el programa del menú no detecta si ja ho heu fet prèviament des de la shell. Premeu *Alt-F1* per a tornar als menús. Linux proveeix de fins a 64 consoles virtuals tot i que el disquet de rescat sols n'usi unes poques.

Els missatges d'error són redireccionats cap a la tercera consola virtual (coneguda com a `tty3`). Hi tindreu accés prement *Alt-F3* (mantingueu la tecla *Alt* premuda fins que premeu la tecla de funció *F3*); retornareu a `dbootstrap` amb *Alt-F1*.

També podeu trobar aquests missatges en `/var/log/messages`. Després de la instal·lació, aquest fitxer de la bitàcola és copiarà a `/var/log/installer.log` en el vostre nou sistema.

Durant la instal·lació base, els paquets desempaquetats i els missatges de configuració són redirigits a `tty4`. Podeu accedir a aquest terminal prement *Alt-F4*; retornareu a `dbootstrap` amb *Alt-F1*.

Quan la instal·lació es faci sobre una consola sèries aquests missatges generats per `dbootstrap` també seran desats en `/target/tmp/dbootstrap.log`.

## 5.8 “Escolliu la llengua”

La vostra arquitectura suporta les noves característiques de la internacionalització. Pel que durant la primera passa de la instal·lació, seleccionareu la llengua en la que desitgeu que el procés d'instal·lació es situï.

Algunes llengües també tenen les seves pròpies variants disponibles, pel que s'us preguntarà per aquestes “Escolliu la variant de la llengua” una vegada hagueu escollit la primària. El clicar a sobre de qualsevol variant s'aplicarà a la vostra regió geogràfica.

Les respostes a les dues anteriors preguntes s'usaran per a determinar la llengua que usarà l'instal·lador, aquest intentarà determinar un teclat en conseqüència i després, durant el procés, s'usarà per a determinar la rèplica de Debian que us sigui més propera geogràficament. Encara que, si ho desitgeu també podreu canviar aquestes preconfiguracions.

## 5.9 “Notes del llançament”

La primera pantalla després de “Escolliu la variant de la llengua” en el `dbootstrap` us presentarà les “Notes del llançament”. Aquesta pantalla presenta informació de versió pel pro-

grama `boot-floppies` que esteu usant i dona una breu introducció pels desenvolupadors de Debian.

## 5.10 “Menú Principal de la Instal·lació de Debian GNU/Linux”

Podeu veure una caixa de diàleg que diu “El programa d'instal·lació està determinant l'estat actual del vostre sistema i la següent passa del sistema d'instal·lació que ha d'executar-se.”. En alguns sistemes aquesta passarà massa ràpid per a llegir-la. Veureu aquesta caixa de diàleg entre cada passa del menú principal. El programa d'instal·lació, `dbootstrap`, comprovarà l'estat del sistema en cada passa. Aquesta comprovació us permetrà tornar a executar la instal·lació sense perdre la feina realitzada, en el cas de que es produeixi una interrupció del vostre sistema enmig del procés d'instal·lació. Si teniu que tornar a executar una instal·lació, haureu de configurar el vostre teclat, reactivar la partició d'intercanvi (`swap`) i remuntar tots els discs prèviament inicialitzats. Qualsevol altra cosa que haguèssiu fet amb el sistema d'instal·lació haurà estat desada.

Durant tot el procés d'instal·lació s'us mostrarà el menú principal titulat “Menú Principal de la Instal·lació de Debian GNU/Linux”. Les opcions superiors canviaran indicant-vos el progrés de la instal·lació. Phil Hughes va escriure en el *Linux Journal* (<http://www.linuxjournal.com/>): that you could teach a *chicken* to install Debian! (fins i tot a un *pollastre* se li pot ensenyar a instal·lar Debian!) Amb això volia dir que el procés d'instal·lació no era més que un continu *picoteig* de la tecla `Enter`. La primera opció del menú d'instal·lació serà la següent acció que hauríeu de fer d'acord amb el que detecta el sistema que ja heu fet. Hauria de dir “Següent” i al costat la següent passa a realitzar del sistema d'instal·lació.

## 5.11 “Configurar el teclat”

Assegureu-vos de que la selecció està en l'opció “Següent” i premeu `Enter` per a accedir al menú de configuració del teclat. Seleccioneu un teclat conforme amb la disposició usada pel vostre idioma nacional o seleccioneu el que millor s'adapti si aquest no està representat. Una vegada finalitzada la instal·lació podreu seleccionar un teclat entre una àmplia varietat d'opcions (executant `kbdconfig` com a super-usuari (`root`) una vegada hagueu finalitzat la instal·lació).

Moveu la selecció fins al teclat desitjat i premeu `Enter`. Useu les tecles del cursor per a moure la selecció — aquestes es troben al mateix lloc en totes les disposicions de teclat dels diferents idiomes, així doncs són independents de la configuració del teclat. Un teclat “extended” és un amb les tecles de la F1 a la F10 al llarg d'una renglera en la part superior.

Si esteu instal·lant des d'una estació de treball sense disc, seguidament es saltarà algunes passes, donat que no teniu discs locals que particionar. En aquest cas la següent passa serà “Configurar la xarxa” a la pàgina 57. Després d'això s'us demanarà que munteu la vostra partició arrel NFS en “Muntar una partició prèviament inicialitzada” a la pàgina 53.

## 5.12 La última oportunitat!

Ja us hem avisat de que feu una còpia de seguretat (backup) dels vostres discs? Aquesta és la primera oportunitat abans d'esborrar el vostre antic sistema. Sinó heu fet còpies de seguretat de tots els vostres discs, treieu el disquet de la unitat, reinicieu el sistema i feu les còpies de seguretat corresponents.

## Capítol 6

# Particions en Debian

L'opció del menú "Particionar un disc dur" us mostrarà una llista dels discs en els quals podreu definir particions, alhora que executarà una aplicació per a definir-les. Com a mínim haureu de crear una partició "nativa per a Linux" ("Linux native", tipus 83) i segurament en voldreu una altra "d'intercanvi per a Linux" ("Linux swap", tipus 82).

### 6.1 Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides.

Com a mínim i imprescindible, el GNU/Linux necessitarà una partició per a ell. Podeu tenir una única partició que contingui tot el sistema operatiu, les aplicacions i els vostres fitxers personals. Molta gent creu necessària també una partició a part per a intercanvi de memòria (swap). La partició d'intercanvi és un espai reservat per al sistema operatiu que pot utilitzar com a "memòria virtual". Si poseu l'espai per a intercanvi en una partició independent el Linux podrà fer-ne un ús molt més eficient. Es pot fer que el Linux faci servir un fitxer normal per a intercanvi, però no és recomanable.

Tanmateix, la majoria de la gent prefereix donar-li al GNU/Linux més particions de les mínimes que caldrien. Hi ha dos motius pels que podríeu voler dividir el sistema de fitxers en unes quantes particions més petites. El primer és per seguretat. Si passa res que malmeti el sistema de fitxers, generalment només afectarà una partició. Així, sols caldrà restaurar un bocí del sistema (a partir de les còpies de seguretat que heu anat fent meticulosament). El mínimament imprescindible seria que considerèssiu crear el que s'anomena "partició arrel". Aquesta partició conté els components més essencials del sistema. Si qualsevol altra partició queda malmesa, encara podreu arrencar el GNU/Linux i arreglar el sistema. Això us pot estalviar la molèstia d'haver de reinstal·lar el sistema de cap i de nou.

El segon motiu generalment és més important en un entorn professional, però en realitat dependrà de l'ús que feu de la màquina. Supposeu que alguna cosa es descontrola i comença a consumir espai de disc. Si resulta que el procés que porta el problema té privilegis de root (el sistema reservaria un percentatge d'espai de disc a què els altres usuaris i usuàries hi puguessin accedir), podríeu trobar-vos de sobte amb que no us quedi gens d'espai de disc. Això no va gens bé, perquè el sistema operatiu necessita fer servir fitxers físics per a moltes coses (a més de

per espai d'intercanvi). Fins i tot podria ser que l'origen del problema no fos ni tan sols local. Per exemple, rebre un bombardeig de correu no sol·licitat pot omplir fàcilment una partició. Si feu servir més particions, protegiu al sistema de molts d'aquests problemes. Per a beneficiar-vos de l'exemple del correu, poseu el `/var/mail` a la seva pròpia partició i la majoria del sistema funcionarà encara que us bombardegin amb correu no desitjat.

L'únic inconvenient real de fer servir més particions és que sovint costa molt de saber d'entrada quines necessitats tindreu. Si feu una partició massa petita, llavors o haureu de reinstal·lar el sistema o no parareu de moure coses d'una banda a l'altra per fer lloc a la partició infradimensionada. D'altra banda, si feu la partició massa gran, estareu malbaratant espai que es podria fer servir per alguna altra cosa. És cert que l'espai de disc va molt barat, avui en dia, però tot i així, perquè hauríeu de llençar els diners?.

## 6.2 L'arbre de directoris

Debian GNU/Linux s'addereix a la Filesystem Hierarchy Standard (<http://www.pathname.com/fhs/>) (Jerarquia estàndard del sistema de fitxers - FHS) per anomenar els directoris i els fitxers. Aquest estàndard permet als usuaris/usuàries i als programes que puguin predir la localització dels fitxers i directoris. El directori arrel es representa simplement per una barra `/`. En el nivell de l'arrel, tots els sistemes Debian inclouen aquests directoris:

<code>bin</code>	Fitxers executables binaris de comandaments essencials
<code>boot</code>	Fitxers estàtics del carregador d'arrencada
<code>dev</code>	Fitxers de dispositiu
<code>etc</code>	Configuració específica del sistema de cada ordinador
<code>home</code>	Directoris d'usuaris i usuàries
<code>lib</code>	Biblioteques essencials i mòduls del nucli
<code>mnt</code>	Punt de muntatge per muntar temporalment un sistema de fitxers
<code>proc</code>	Director virtual per a informació del sistema
<code>root</code>	Director de l'usuari o usuària root
<code>sbin</code>	Fitxers executables binaris essencials del sistema
<code>tmp</code>	Fitxers temporals
<code>usr</code>	Jerarquia secundària
<code>var</code>	Dades variables
<code>opt</code>	Aplicacions de programari afegides

Ve't aquí una llista de consideracions importants pel que fa a directoris i particions:

- La partició arrel `/` sempre ha de contenir físicament `/etc`, `/bin`, `/sbin`, `/lib` i `/dev`, sinó no podreu arrencar. Típicament calen 100 MB per a la partició arrel, però això podria variar.
- `/usr`: tots els programes d'usuari (`/usr/bin`), les biblioteques (`/usr/lib`), la documentació (`/usr/share/doc`), etc., estan en aquest directori. Aquesta part del sistema



de fitxers necessita la major part de l'espai. Li hauríeu de concedir com a mínim 500 MB d'espai en disc. Si voleu instal·lar més paquets hauríeu d'incrementar l'espai que concediu a aquest directori.

- `/home`: Cada usuari o usuària deixarà les seves dades a un subdirectori d'aquest directori. La mida depèn de quants usuaris i usuàries facin servir el sistema i de quins fitxers hagin d'emmagatzemar als seus directors. Segons l'ús que hagueu previst hauríeu de reservar uns 100 MB per cada usuari o usuària, però adapteu aquesta xifra a les vostres necessitats.
- `/var`: En aquest directori s'hi posaran totes les dades variables com ara articles de notícies (news), missatges de correu electrònic, llocs web, la memòria cau per a APT, etc. La mida d'aquest directori depèn molt de l'ús que feu del vostre ordinador, però per a la majoria de gent, el que marcarà la mida serà la sobrecàrrega produïda pel sistema d'administració de paquets. Si penseu fer una instal·lació completa de ben bé tot allò que Debian pot oferir, tot en una sola sessió, n'hi hauria d'haver prou amb reservar 2 o 3 gigabytes d'espai per a `/var`. Si penseu fer la instal·lació per parts (és a dir, instal·lar els serveis i utilitats, després les eines de text, llavors X, ...), us en podeu sortir amb 300 - 500 megabytes a `/var`. Si aneu justos d'espai de disc i no penseu fer servir l'APT, o al menys no per a actualitzacions importants, passareu amb només 30 o 40 megabytes a `/var`.
- `/tmp`: Si algun programa genera dades temporals, segurament ho faci a `/tmp`. N'hi hauria d'haver prou amb 20-50 MB.

### 6.3 Esquema de particions recomanat

Per a usuaris novells, màquines Debian personals, sistemes domèstics, i altres instal·lacions monousuari, el més fàcil i el probablement més simple serà fer una única partició `/` (més la d'intercanvi). Tanmateix, pot ser que tingueu problemes amb aquesta idea, amb discs més grans (20GB). Per limitacions en el funcionament de l'ext2, eviteu que una sola partició ocupi més d'uns 6GB.

Per a sistemes multiusuari, és millor posar `/usr`, `/var`, `/tmp`, i `/home` cadascun a la seva pròpia partició, diferents de la partició de `/`.

Podríeu necessitar una partició a part per `/usr/local` si penseu instal·lar molts programes que no són part de la distribució de Debian. Si la màquina ha de ser un servidor de correu, potser caldria fer una partició a part per a `/var/mail`. Sovint és una bona idea posar una partició per a `/tmp` tot sol, per exemple d'entre 20 MB i 50 MB. Si esteu instal·lant un servidor amb molts comptes d'usuari, en general és bo tenir una partició gran independent per a `/home`. En general la solució per a les particions varia d'una màquina a una altra, depenent de per a què es facin servir.

Per a sistemes molt complexos, hauríeu de mirar-vos el Multi Disk HOWTO (<http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html>). Aquí hi ha informació en profunditat, d'interès fonamentalment per a proveïdors d'Internet i gent que instal·li servidors.

Pel que fa a la mida de la partició d'intercanvi, hi ha molts punts de vista. Un heurisme que va prou bé és fer-la tan gran com la memòria del sistema. Però en la majoria de casos no hauria de ser menor de 16MB. És clar que hi ha excepcions a la regla. Si proveu de resoldre 1000 equacions simultànies en una màquina amb 256MB de memòria, podeu necessitar fins a un gigabyte (o més) d'espai d'intercanvi. D'altra banda, els Atari Falcon i els Macs pateixen molt quan han d'intercanviar memòria, així que per comptes de fer una partició d'intercanvi gran, és millor posar-los tanta RAM com sigui possible.

En arquitectures de 32 bits (i386, m68k, SPARC de 32 bits i PowerPC), la mida màxima d'una partició d'intercanvi són 2GB (en Alpha i Sparc64 és tan gran que és virtualment il·limitada). Amb això n'hi hauria d'haver prou per gairebé qualsevol instal·lació. Tanmateix, si teniu requeriments tan grans, probablement hauríeu de mirar de repartir l'espai d'intercanvi entre diferents discs (també anomenats "spindles", filoses) i, a ser possible, entre diferents canals SCSI o IDE. El nucli equilibrarà l'ús de l'espai d'intercanvi entre múltiples particions d'intercanvi i n'obtindrà més rendiment.

Com exemple, la màquina de casa d'un dels autors té 32MB de RAM i un disc IDE de 1.7GB a `/dev/hda`. Hi ha una partició de 500MB per un altre sistema operatiu a `/dev/hda1` (l'hauria d'haver fet de 200MB, perquè no es fa servir mai). Utilitza una partició d'intercanvi de 32MB a `/dev/hda3` i la resta (uns 1.2GB a `/dev/hda2`) és la partició per a Linux.

Per a més exemples, vegeu Estratègies per a particions (<http://www.tldp.org/HOWTO/mini/Partition/partition-5.html#SUBMITTED>). Per a fer-vos amb una idea de l'espai necessari segons les tasques que pugueu afegir una vegada hagueu completat la instal·lació, mireu en 'Espai en disc necessari segons les tasques' a la pàgina 81.

## 6.4 Noms de dispositius en Linux

Els noms dels discs i les particions poden ser diferents d'altres sistemes operatius. Cal que conegueu els noms que fa servir el Linux quan creu i munteu particions. Ve't aquí la nomenclatura bàsica:

- La primera disquetera s'anomena `"/dev/fd0"`.
- La segona disquetera s'anomena `"/dev/fd1"`.
- El primer disc SCSI (per ordre d'adreça d'ID SCSI) s'anomena `"/dev/sda"`.
- El segon disc SCSI (per ordre d'adreça) s'anomena `"/dev/sdb"`, i així successivament.
- El primer CDROM SCSI s'anomena `"/dev/scd0"`, altrament dit `"/dev/sr0"`.
- El disc mestre a la primera controladora IDE s'anomena `"/dev/hda"`.
- El disc esclau a la primera controladora IDE s'anomena `"/dev/hdb"`.
- El disc mestre i l'esclau de la segona controladora es diuen `"/dev/hdc"` i `"/dev/hdd"` respectivament. Els controladors IDE més nous tenen de fet dos canals i a la pràctica

actuen com si fossin dues controladores. Les lletres poden ser diferents de les que mostra el programa `pdisk` del mac (o sia, allò que apareix al `pdisk` com a `/dev/hdc` pot aparèixer al Debian com a `/dev/hda`).

- El primer dispositiu ACSI s'anomena `"/dev/ada"`, el segon s'anomena `"/dev/adb"`.

Per representar les particions de cada disc hom afegeix un número en decimal al nom del disc: `"sda1"` i `"sda2"` representen la primera i la segona particions del primer disc SCSI del sistema.

Heus ací un exemple real. Suposem que teniu un sistema amb 2 discs SCSI, un a l'adreça SCSI 2 i l'altre a l'adreça SCSI 4. El primer disc (a l'adreça 2) s'anomenarà doncs `"sda"` i el segon `"sdb"`. Si el disc `"sda"` té 3 particions, es diran `"sda1"`, `"sda2"` i `"sda3"`. Això mateix val per al disc `"sdb"` i llurs particions.

Noteu que si teniu dos adaptadors de bus SCSI (o sia, dues controladores), l'ordre dels discs pot esdevindre confús. La millor resolució en aquests casos és fixar-se en els missatges d'arrencada, suposant que sapigüeu els models dels discs o llurs capacitats.

Els sistemes VMEbus que fan servir la disquetera SCSI TEAC FC-1 la veuran com un disc SCSI normal. Per fer més simple la identificació de la disquetera, el programari d'instal·lació crearà un enllaç simbòlic cap al dispositiu adient i anomenarà l'enllaç `"/dev/sfd0"`.

## 6.5 Programes de Debian per definir particions

Els desenvolupadors de Debian han adoptat diferents varietats de programes per definir particions en diferents tipus de discs durs i arquitectures d'ordinador. A continuació us donem una llista amb el programa o programes aplicables a la vostra arquitectura.

**atari-fdisk** Versió de l'`fdisk` preparada per Ataris; llegiu la pàgina del manual de `atari-fdisk` ([atari-fdisk.txt](#)).

**amiga-fdisk** Versió de l'`fdisk` preparada per a Amiga; llegiu la pàgina del manual de `amiga-fdisk` ([amiga-fdisk.txt](#)).

**mac-fdisk** Versió de l'`fdisk` preparada per a Macs; llegiu la pàgina de manual de `mac-fdisk` ([mac-fdisk.txt](#)).

**pmac-fdisk** Versió de l'`fdisk` preparada per a PowerMacs, que també es fa servir per a sistemes Motorola amb bus VMEbus i BVM; llegiu la pàgina del manual de `pmac-fdisk` ([pmac-fdisk.txt](#)).

Per omisió s'executarà un d'aquests programes quan seleccioneu "Particionar un disc dur". Si el que s'executa per omisió no és el que voleu, sortiu de l'editor de particions, aneu a l'interpret d'ordres (`tty2`), prement les tecles `Alt` i `F2` a l'hora, i entreu manualment el nom del programa que voleu fer servir. Després salteu-vos el pas "Particionar un disc dur" del `dbootstrap` i continueu amb el pas següent.

Per a la informació de com crear particions mireu la pàgina del manual de `mac-fdisk` (`mac-fdisk.txt`). Un punt clau, és que la partició d'intercanvi s'identifica en discs del tipus Mac amb el seu nom; pel que s'haurà d'anomenar "swap". Si us plau llegiu el manual. També us suggerim que llegiu el `mac-fdisk` Tutorial (<http://penguinppc.org/projects/yaboot/doc/mac-fdisk-basics.shtml>), el qual inclou les passes que haureu de fer si compartiu el vostre disc amb el MacOS.

## 6.6 "Inicialitzar i activar una partició d'intercanvi"

Aquest serà el següent pas quan hagueu creat les particions al disc. Podeu triar entre inicialitzar i activar una partició d'intercanvi nova, activar-ne una que ja s'hagi inicialitzat anteriorment, o passar sense partició d'intercanvi. Sempre és permès de reinicialitzar una partició d'intercanvi que ja ho estava, de manera que trieu "Inicialitzar i activar una partició d'intercanvi" tret que esteu ben segurs del que feu.

Aquesta opció del menú us mostrarà primer un quadre de diàleg on posa "Si us plau seleccioneu la partició a activar com a dispositiu d'intercanvi.". El dispositiu que es mostra per omissió hauria de ser la partició que ja heu definit; si és així, només caldrà premer *Enter*.

A continuació us surtirà un missatge de confirmació, ja que la inicialització destrueix les dades que hi poguéu haver prèviament a la partició. Si tot va bé, trieu "Sí". La pantalla canviarà mentre s'executa el programa d'inicialització.

És molt recomanable tenir una partició d'intercanvi, però si insistiu podeu passar sense sempre que tingueu més de 12MB de RAM. Si és això el que voleu fer, si us plau, seleccioneu l'opció del menú "No fer servir una partició d'intercanvi".

## 6.7 "Inicialitzar una partició de Linux"

En aquest moment, el següent menú que apareix hauria de ser "Inicialitzar una partició de Linux". Sinó és aquest és perquè no heu acabat la definició de particions o no heu triat una de les opcions de menú que tractaven de la partició d'intercanvi.

Podeu inicialitzar una partició per a Linux, o alternativament podeu muntar-ne una ja inicialitzada. Noteu que el `dbootstrap` no actualitzarà un sistema vell sense destruir-lo. Si esteu fent una actualització, Debian normalment pot actualitzar-se a si mateix i no necessitareu el `dbootstrap`. Per ajuda sobre l'actualització a Debian 3.0, mireu-vos les instruccions d'actualització (<http://www.debian.org/releases/woody/m68k/release-notes/>).

Així doncs, si feu servir particions de disc que no estan buides, o sia, si voleu prescindir d'allò que hi hagi, hauríeu d'inicialitzar-les (i això esborrarà tots els fitxers). És més, heu d'inicialitzar totes les particions que hagueu creat en el pas de definició de les particions del disc. La única raó per a muntar una partició sense inicialitzar-la en aquest moment, haurà de ser muntar una partició sobre la que ja hagueu fet part de la instal·lació fent servir el mateix joc de disquets d'instal·lació.

Seleccioneu “Inicialitzar una partició de Linux” per inicialitzar i muntar la partició de disc /. La primera partició que munteu o inicialitzeu serà la que es munti com a / (que es pronuncia “arrel”).

S’us preguntarà si cal preservar la “Compatibilitat amb nuclis Linux anteriors a 2.2?”. Dir “No” aquí voldrà dir que no pogueu executar en el vostre sistema nuclis de Linux 2.0 o anteriors, perquè els sistemes de fitxers activen algunes característiques no contemplades en el nucli 2.0. Si sabeu que mai necessitareu executar un nucli 2.0 o d’alguna collita anterior, podreu obtenir alguns avantatges menors responent “No” aquí.

També s’us preguntarà si voleu buscar sectors defectuosos. L’opció per omissió aquí és saltar-se la recerca de blocs defectuosos, perquè aquesta pot ocupar molt de temps i les controladores de disc dur modernes els detecten i se n’ocupen internament. Tanmateix, sinó n’esteu gaire segurs de la qualitat del vostre disc, o si teniu un sistema força vell, hauríeu de fer aquesta recerca.

Els següents missatges són només passos de confirmació. Se us demanarà que confirmeu l’acció, ja que la inicialització destrueix totes les dades de la partició i us informarà que la partició es munta com a /, la partició arrel.<sup>1</sup>

Quan hagueu muntat la partició /, si teniu més sistemes de fitxers que voleu inicialitzar i muntar, hauríeu de fer servir l’opció de menú “Alternativa”. Això és per als que han creat particions separades per a /boot, /var, /usr o d’altres, que s’haurien d’inicialitzar i muntar ara.

## 6.8 “Muntar una partició previament inicialitzada”

Una alternativa a “Inicialitzar una partició de Linux” a la pàgina anterior és la passa “Muntar una partició previament inicialitzada”. Feu-la servir si esteu reprenent una instal·lació que es va interrompre o si voleu muntar particions que ja estan inicialitzades o contenen dades que voleu conservar.

Si esteu instal·lant una estació de treball sense disc, ara voldreu muntar per NFS la vostra partició arrel des del servidor NFS remot. Especifiqueu el camí al servidor NFS amb sintaxi estàndard de NFS, a saber,

```
nom-o-IP-del-servidor:camí-del-recurs-del-servidor
```

. Si heu de menester a més altres sistemes de fitxers, també els podeu muntar ara. El *camí\_del\_recurs\_del\_servidor* per a sistemes amb Motorola VMEbus i BVM hauria de correspondre al camí especificat a *tftplilo.conf* en el servidor de TFTP; es fa servir per dir al nucli del Linux quin directori ha de muntar quan arrenca el sistema instal·lat. El camí per omissió a *tftplilo.conf* és */nfshome/%C*, on %C se substitueix per l’adreça IP del sistema client que arrenca, en notació de quàdrupla entre punts.

Si encara no heu configurat la vostra xarxa tal i com es descriu en “Configurar la xarxa” a la pàgina 57, aleshores en escollir una instal·lació per NFS s’us demanarà que ho feu.

<sup>1</sup>Tècnicament, es munta a /target i quan arrenqueu el sistema aquesta esdevindrà /.

## 6.9 Per muntar particions no suportades pel `dbootstrap`

En algunes situacions especials, el `dbootstrap` podria no saber com muntar els vostres sistemes de fitxers (tant l'arrel com d'altres). Podria ser, si sou un usuari o una usuària de GNU/Linux amb experiència, que pugueu simplement anar a la `tty2` manualment prement les tecles `Alt` i `F2` a l'hora, i executar-hi les instruccions que necessiteu per muntar la partició en qüestió.

Si esteu muntant una partició arrel per al vostre nou sistema, munteu-la a `/target` i llestos, després torneu al `dbootstrap` i continueu (potser seguint el pas "Veure la taula de particions" per fer que el `dbootstrap` recalculi en quin punt del procés d'instal·lació us trobeu).

Per a particions que no siguin l'arrel, us haureu d'enrecordar de modificar manualment el nou fitxer `fstab` per tal que quan torneu a arrencar es munti la partició. Espereu que el `dbootstrap` escrigui aquest fitxer (`/target/etc/fstab`) abans d'editar-lo, és clar.

## Capítol 7

# Instal·lant el nucli i la base del sistema operatiu

### 7.1 “Instal·lar nucli i els mòduls dels controladors”

La següent passa tindria que ser instal·lar un nucli i els seus mòduls en el vostre nou sistema.

S’us oferirà un menú de dispositius des dels quals podeu instal·lar el nucli i una opció per a instal·lar usant la xarxa. Podeu usar qualsevol dispositiu dels que estiguin disponibles, ja que no estareu restringit a l’us del mateix medi que vàreu usar per a muntar (mireu en ‘Obtindre un medi del sistema d’instal·lació’ a la pàgina 25).

Noteu que les opcions presentades variaran depenent del maquinari detectat pel `dbootstrap`. Si esteu instal·lant des d’un CD-ROM oficial, el programa tindria que alinear-lo automàticament, sense preguntar des de quin dispositiu desitgeu instal·lar (a menys que arrenqueu amb l’argument `verbose`). Quan s’us preguntí pel CD-ROM, assegureu-vos de que es troba a dins de la unitat lectora de CD.

Si esteu instal·lant des d’un sistema de fitxers local, tindreu que escollir entre dues opcions. Seleccioneu “disc dur” si la partició de disc no està muntada; seleccioneu “muntada” si ho està. En ambdós casos, el sistema primer mirarà alguns fitxers en `dists/woody/main/disks-m68k/current`. Sinó trobés aquests fitxers, llavors us preguntaria per “Seleccioneu la ruta al arxiu de Debian” — aquest és el directori a on el disc desa els fitxers requerits per la instal·lació. Si teniu una rèplica local de l’arxiu de Debian, podreu usar-la per a indicar-li aquest directori, que sovint serà `/archive/debian`. Aquests arxius és caracteritzen per l’estructura dels directoris, tal com a `debian/dists/woody/main/disks-m68k/current`. Podeu escriure-li la ruta manualment o usar el botó `< . . . >` per a navegar a través de l’arbre del sistema de fitxers.

Continuant la discussió d’instal·lar des d’un disc local o medi similar (com ara NFS), seguidament se us preguntarà pel directori que conté els fitxers necessaris (els quals han d’estar basats en la vostra subarquitectura). Noteu que el sistema pot ser força insistent amb que els fitxers apareguin en la posició exacta indicada, inclosos els subdirectoris. Mireu la bitàcola en la `tty3`

(mireu en 'Usant la shell i mirant la bitàcola (els log)' a la pàgina 44) a on `dbootstrap` deixarà un registre amb la localització dels fitxers que està cercant.

Si apareix l'opció "default" (per defecte), llavors l'hauríeu d'usar. Sinó, escolliu l'opció "list" (l·listar) per a deixar que `dbootstrap` intenti trobar per si mateix els fitxers (però noteu que això pot ser molt lent si munteu sobre NFS). Com a últim recurs, useu l'opció "manual" per a especificar-li el directori manualment.

Si esteu instal·lant des de disquets, necessitareu el disquet de rescat (que probablement estigui ja en la unitat), seguit dels disquets de controladors.

Si desitgeu instal·lar el nucli i mòduls des de la xarxa, podreu fer-ho usant les opcions "xarxa" (HTTP) o "NFS". Les vostres interfícies de xarxa han d'estar suportades pel nucli estàndard (mireu en 'Perifèrics i demés maquinari' a la pàgina 13). Si l'opció "NFS" no apareix, haureu de seleccionar "Cancel·lar" i retrocedir per a seleccionar la passa "Configurar la xarxa" (mireu "Configurar la xarxa" a la pàgina següent) i torneu-la a executar.

## 7.2 NFS

Seleccioneu l'opció "NFS" i informeu al `dbootstrap` de la ruta del vostre servidor NFS. Assumim que teniu les imatges dels disquets de rescat i controladors en la seva localització correcta del servidor NFS, aquests fitxers hauran d'estar disponibles per a poder instal·lar el nucli i els mòduls. El sistema de fitxers NFS serà muntat sota `/instmnt`. Seleccioneu la localització d'aquests fitxers tal com per a "disc dur" o "muntat".

## 7.3 Xarxa

Seleccioneu l'opció "xarxa" i informeu al `dbootstrap` de la URL i ruta de l'arxiu de Debian. Generalment per defecte funcionarà correctament, i en qualsevol cas la part de la ruta serà possiblement correcta per a qualsevol rèplica oficial de Debian, tot i que podeu editar la part del servidor. També podeu escollir agafar els fitxers a través d'un servidor intermediari (proxy); sols entreu un servidor ... **aquesta frase no està acabada...**

## 7.4 Arrel NFS

Si esteu instal·lant des d'una estació de treball sense disc, haureu de tindre configurada la vostra xarxa tal i com es descriu en "Configurar la xarxa" a la pàgina següent. Hauríeu de tindre l'opció d'instal·lar el nucli i els mòduls des de NFS. Procediu usant l'opció "NFS" tal i com s'ha descrit anteriorment.

Potser necessitareu fer d'altres passes per a d'altres medis d'instal·lació.



## 7.5 “Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius”

Seleccioneu l’opció del menú “Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius” per a configurar els controladors (drivers) de dispositiu, que són els mòduls del nucli.

Primer s’us preguntarà si voleu carregar mòduls de nucli addicionals des del disquet aportat pel venedor. Podeu saltar-vos aquesta passa, donat que sols és útil si hi han alguns mòduls propietaris addicionals necessaris pel vostre maquinari (per exemple, per a controladores específiques SCSI). Això cercarà mòduls en el disquet en localitzacions com ara `/lib/modules/misc` (a on *misc* pot ser qualsevol secció dels mòduls del nucli estàndard). Qualsevol d’aquests fitxers pot ser copiat al disc durant la instal·lació, per a poder-los configurar en la següent passa.

Seguidament s’executarà el programa `modconf`, és un simple programa que mostra per seccions els diferents mòduls del nucli i que us permetrà passar per les diverses seccions del nucli escollint els mòduls que desitgeu instal·lar.

Us recomanem que *sols* configureu els dispositius requerits pel procés d’instal·lació i que no han estat detectats pel nucli. Molta gent no necessitarà configurar cap mòdul del nucli.

Per exemple, podeu necessitar-lo explícitament per a carregar el controlador de la targeta de la interfície de treball des de la secció `xarxa`, un controlador de disc SCSI de la secció `scsi` o un controlador propietari del CD-ROM en la secció `cdrom`. Els dispositius que configureu seran carregats automàticament quan el vostre sistema s’iniciï.

Alguns mòduls poden requerir paràmetres. Per a veure els paràmetres més rellevants, tindreu que consultar la documentació pels controladors del nucli.

Una vegada el sistema hagi estat instal·lat en qualsevol moment podreu reconfigurar els vostres mòduls usant el programa `modconf`.

## 7.6 “Configurar la xarxa”

Si el sistema d’instal·lació no detecta que teniu un dispositiu de xarxa disponible, s’us mostrarà la passa “Configurar el nom de la màquina (hostname)”. Encara que no tingueu una xarxa o si la vostra connexió de xarxa va amunt i avall dinàmicament (p.e. useu dialup) la vostra màquina necessitarà un nom per a trucar-se a si mateixa.

Si el sistema d’instal·lació detecta un dispositiu de xarxa, s’us presentarà la passa “Configurar la xarxa”. Si el sistema no us permet efectuar aquesta passa, llavors això vol dir que no veu cap dispositiu de xarxa present. Si teniu un dispositiu de xarxa, significarà que probablement heu fet cas omís de la configuració del dispositiu de xarxa en “Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius” en aquesta pàgina. Torneu a aquesta passa i cerqueu en els dispositius de la secció `xarxa`.

Quan entreu a la passa “Configurar la xarxa”, si el sistema detecta que teniu més d’un dispositiu de xarxa, s’us preguntarà si voleu configurar-lo. Podeu configurar-ne només un. Després de la instal·lació, podreu configurar les interfícies addicionals — mireu la pàgina del manual `interfaces(5)`.

Més tard `dbootstrap` us preguntarà si voleu usar un servidor DHCP o BOOTP per a configurar la xarxa. Si podeu, tindríeu que dir “Sí”, ja que això us permetrà saltar-vos la resta de la següent secció. Hauríeu de poder veure el missatge “La xarxa s’ha configurat correctament utilitzant DHCP/BOOTP”. Passan a “Instal·lar el sistema base” en aquesta pàgina. Si la configuració falla, comproveu els cables i la bitàcola de la `tty3` o seguïu endavant i configureu la xarxa manualment.

Per a configurar la xarxa a mà, `dbootstrap` us preguntarà a sobre de la vostra xarxa; ompliu les respostes amb la ‘Informació que necessitareu’ a la pàgina 16. El sistema també us resumirà la informació de la xarxa i us demanarà confirmació. Després tindreu que especificar el dispositiu de la xarxa usat per la vostra xarxa primària. Usualment, això serà “eth0” (el primer dispositiu Ethernet).

Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar útils: el programa assumeix que l’adreça IP de la xarxa és la conjunció (AND) bit a bit de l’adreça IP del sistema i la màscara de xarxa. Prendrà com a adreça de difusió (broadcast) la disjunció (OR) bit a bit del l’adreça IP del vostre sistema amb la negació (NOT) bit a bit de la màscara de xarxa. Assumirà que el vostre sistema passarel·la (gateway) és també el vostre servidor DNS. Sinó podeu esbrinar qualsevol d’aquestes respostes, useu les suggerides pel sistema — podreu canviar-les un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari, editant `/etc/network/interfaces`. Alternativament, podreu instal·lar `etherconf`, amb el que podreu configurar la vostra xarxa.

## 7.7 “Instal·lar el sistema base”

La següent passa és per a instal·lar el sistema base. El sistema base és un joc mínim dels paquets necessaris, ja que per si mateixos proveeixen d’una funcionalitat bàsica al sistema. Ocupen per sota dels 70MB.

Durant la passa “Instal·lar el sistema base”, sinó esteu instal·lant des d’un CD-ROM, s’us oferirà un menú dels dispositius des dels quals podeu instal·lar el sistema base. Haureu de seleccionar el medi apropiat per a la instal·lació. Si esteu instal·lant des d’un CD-ROM oficial, quan se us preguntí simplement inseriu-lo.

Si esteu instal·lant el sistema base des de la xarxa, noteu que en aquest moment algunes de les passes poden ser crítiques i no tindre un progrés evident. Particularment, al rebre el `Packages.gz` i durant la instal·lació de la base i dels paquets essencials, tots aquests processos poden semblar aturats; allargant una mica la instal·lació. Podreu usar `df -h` en la segona terminal per a assegurar-vos de que el contingut dels vostre disc canvia progressivament.

Tot i això, si la instal·lació es queda aturada al rebre un fitxer anomenat `Release`, ja podreu assumir que els fitxers de la xarxa no s’han trobat o que hi ha algun problema al respecte.

Si esteu instal·lant el sistema base des del vostre disc dur, l’instal·lador assenyalarà la situació en el disc de `basedeb.tar`, amb un procediment semblant al d’instal·lació del nucli i els mòduls.

## Capítol 8

# Arrencant en el vostre nou sistema Debian

### 8.1 “Fer el sistema arrencable”

Per als sistemes Macintosh, Atari i Amiga, podeu mantindre el SO original i usar GNU/Linux per a arrencar. Aquesta passa no és possible en les següents architectures.

Si esteu instal·lant des d'una estació sense disc dur, òbviament, arrencar des del disc local no és una opció raonable i aquesta passa us l'haureu de saltar.

### 8.2 El moment de la veritat

Quan el vostre sistema arrenca per primera vegada per si mateix es el que els enginyers elèctrics anomenen “la prova de foc”.

#### 8.2.1 Arrencada d'una VME6000

Si heu finalitzat una instal·lació en una màquina BVM o Motorola VMEbus sense disc. Una vegada el sistema hagi carregat el programa `tftplilo` des del servidor TFTP, des de l'indicatiu `LILO Boot :` entreu una de les següents:

- “b6000 *Enter*” per arrencar una BVME4000/6000
- “b162 *Enter*” per arrencar una MVME162
- “b167 *Enter*” per arrencar una MVME166/167

### 8.2.2 Arrencada d'un Macintosh

Aneu al directori que contingui els fitxers d'instal·lació i executeu el programa Penguin, mantint premuda la tecla `command`. Aneu al diàleg `Settings` (`command-T`) i localitzau la línia amb les opcions del nucli que necessiteu, tal com `root=/dev/ram video=font:VGA8x16` o semblant.

Necessitareu modificar la entrada `root=/dev/yyyy`. Substituiu el `yyyy` pel nom de la partició en Linux en la qual desitgeu instal·lar el sistema (p.e. `/dev/sda1`); segurament ho vàreu apuntar abans. El `video=font:VGA8x8` està especialment recomanat per als usuaris amb pantalles petites. El nucli podria emprar unes fonts més boniques (6x11), però els controladors de pantalla d'aquesta font poden penjar la màquina, pel que de moment es fa més segur usar les fonts 8x16 o 8x8. Més tard les podreu canviar.

Si no desitgeu que s'executi GNU/Linux immediatament després de posar en marxa l'ordinador, desactiveu l'opció `Auto Boot`. Deseu els vostres paràmetres en el fitxer `Prefs` usant l'opció `Save Settings As Default`.

Ara seleccioneu `Boot Now` (`command-B`) per a arrencar el GNU/Linux recentment instal·lat en comptes del sistema instal·lador en el disc RAM.

Debian tindria que arrencar i tindríeu que veure els mateixos missatges que la primera vegada que vàreu iniciar el sistema d'instal·lació, seguits d'alguns de nous.

## 8.3 Debian després de l'arrencada, configuració base

Després d'arrencar s'us faran unes preguntes per tal de completar la configuració bàsica del sistema i llavors seleccionar els paquets addicionals que vulgueu instal·lar. L'aplicació que us guiarà per aquest procés s'anomena `base-config`. Si desitgeu tornar a executar el `base-config` en qualsevol moment una vegada completada la instal·lació, feu-ho com a super-usuari executant `base-config`.

## 8.4 Configurant la vostra zona horària

Primer s'us preguntarà per la vostra zona horària. Després haureu de seleccionar la configuració local GMT del vostre rellotge maquinari, primer seleccioneu una regió i llavors una ciutat dintre d'aquella regió de la mateixa zona horària en la qual us trobeu. En el moment de fer la selecció en aquesta llista, podeu escriure una sola lletra per a fer que la vostra selecció comenci per aquesta.

## 8.5 Contrasenyes MD5

Seguidament s'us preguntarà si voleu instal·lar les contrasenyes com a MD5. Aquest és un mètode d'intercanvi per a emmagatzemar contrasenyes en el vostre sistema és més segur que

el mètode estàndard (anomenat “crypt”).

Per defecte és “No”, però sinó necessiteu suport NIS i esteu molt preocupat per la seguretat en aquesta màquina, podeu dir “Sí”.

## 8.6 Contrasenyes Shadow

A menys que hagueu respost “Sí” a les contrasenyes MD5 el sistema us preguntarà si voleu habilitar les contrasenyes shadow. Aquest és un mètode per a fer al vostre sistema GNU/Linux una mica més segur. En un sistema sense contrasenyes shadow, les contrasenyes es desen (encriptades) en un fitxer de lectura per a tothom, `/etc/passwd`. Aquest ha de ser llegible per tothom per a que qualsevol que tingui que accedir al sistema pugui fer-ho, donat que aquest fitxer conté informació vital de l'usuari, com per exemple, com traduir els identificadors numèrics i noms de l'usuari. En conseqüència, algú podria imaginablement gravar el vostre fitxer `/etc/passwd` i executar un atac de força bruta (force attack) (p.e. executant un test automàtic de totes les combinacions de contrasenyes possibles) per a intentar determinar les vostres contrasenyes.

Si teniu les contrasenyes shadow habilitades, les contrasenyes seran desades en `/etc/shadow`, amb lectura i escriptura només per al root i de lectura pel grup shadow. Per això mateix us recomanem que habiliteu les contrasenyes shadow.

La reconfiguració del sistema de contrasenyes shadow podeu fer-la en qualsevol moment amb el programa `shadowconfig`. Després de la instal·lació, mireu `/usr/share/doc/passwd/README.debian.gz` per a més informació.

## 8.7 Entrar la contrasenya root

El compte `root` també s'anomena *super-usuari*; és un accés especial que ignorarà qualsevol restricció de seguretat en el vostre sistema. El compte root sols haurà d'usar-se per a tasques d'administració del sistema i durant el mínim de temps possible.

Qualsevol contrasenya que creeu hauria de tindre de 6 a 8 caràcters, combinant majúscules i minúscules així com caràcters de puntuació. Mantingueu una especial cura amb la vostra contrasenya root, donat que aquest compte atorga molt de poder. Eviteu paraules de diccionari o usar informació personal susceptible de ser endevinada.

Si algú us diu que necessita la vostra contrasenya root, sigueu extramadament precabut. Normalment no tindríeu que donar-li la vostra contrasenya root a ningú, a menys de que estigueu administrant una màquina amb més d'un administrador del sistema.

## 8.8 Creant un usuari normal

El sistema us preguntarà si desitgeu crear un compte d'usuari normal. Aquest compte tindria que ser el seu punt principal d'accés. *No* useu el compte root per a un us diari o per accedir

personalment.

Per què no? Bé, una raó per a evitar l'ús dels privilegis de root seria la facilitat amb la que podeu danyar irreparablement el sistema com a root. Un altre motiu seria la possibilitat de caure en el parany d'executar un programa *cavall de Troia* — aquest és un programa que usa els avantatges del vostre super-usuari per a comprometre la seguretat del vostre sistema d'armagat. Qualsevol llibre d'administració de sistemes Unix cobrirà amb més detall aquest tema — considereu el llegir-ne un si això us és nou.

Anomeneu al vostre compte com voleu. Si el vostre nom és John Smith, podríeu usar "smith", "john", "jsmith" o "js". També s'us demanarà pel nom complet d'aquest usuari i avans d'això una contrasenya.

Si després de la instal·lació desitgeu crear un nou compte d'usuari, useu el comandament `adduser`.

## 8.9 Configuració d'una connexió PPP

Seguidament s'us preguntarà si voleu instal·lar la resta del sistema usant PPP. Si esteu instal·lant des d'un CD-ROM i/o esteu connectats directament a una xarxa, podreu dir "No" amb tota seguretat i saltar-vos aquesta secció.

Si escolliu configurar PPP en aquest punt, s'executarà un programa anomenat `pppconfig`. Aquest programa us ajudarà a configurar la vostra connexió PPP. *Assegureu-vos de que quan s'us pregunti pel nom de la vostra connexió telefònica l'anomeneu "provider"*.

Afortunadament, el programa `pppconfig` us guiarà a través d'una configuració de la connexió PPP sense patiments. D'altra manera, si aquest no us servis seguiu llegint aquesta secció per a intruccions més detallades.

Per a configurar PPP, necessitareu conèixer els conceptes bàsics de la visualització i edició en GNU/Linux. Per a veure fitxers podeu usar `more` i `zmore` per a fitxers comprimits amb l'extensió `.gz`. Per exemple, per a veure el fitxer `README.debian.gz`, escriviu en la consola `zmore README.debian.gz`. El sistema base us proveeix dos editors: `ae` el qual té un ús molt senzill però no té gaires característiques i `elvis-tiny` que és un cló limitat de `vi`. Més tard probablement necessitareu instal·lar editors i visualitzadors amb més característiques, com ara `nvi`, `less` o `emacs`.

Editeu `/etc/ppp/peers/provider` i substituïu `/dev/modem` per `/dev/ttyS#` a on # serà el número del vostre port sèrie. En Linux els ports sèrie s'enumeren des de 0; el primer port sèrie serà `/dev/ttyS0` sota Linux. La següent passa serà editar `/etc/chatscripts/provider` i afegir-li el número de telèfon del vostre proveïdor, nom d'usuari i contrasenya. Si us plau no esborreu la "\q" que precedeix a la contrasenya. Doncs això elimina el que la contrasenya aparegui en els fitxers de la bitàcola.

Molts proveïdors usen PAP o CHAP per a la seqüència d'entrada en comptes de l'autenticació en mode de text. D'altres usen tots dos mètodes. Si el vostre proveïdor requereix PAP o CHAP, necessitareu procedir d'una manera diferent. Comenteu tot el que estigui a sota de la línia

de marcatge (la que comença per "ATDT") en `/etc/chatscripts/provider`, modifiqueu `/etc/ppp/peers/provider` tal i com es descriu anteriorment i afegiu `user nom` a on `nom` serà el vostre nom d'usuari del proveïdor amb el que us connecteu. Seguidament editeu `/etc/ppp/pap-secrets` o `/etc/ppp/chap-secrets` i entreu la vostra contrasenya.

També necessitareu editar `/etc/resolv.conf` i afegir-hi el nom del vostre proveïdor i l'adreça IP del seu servidor de noms (DNS). Les línies en `/etc/resolv.conf` tenen el següent format: `nom_servidor xxx.xxx.xxx.xxx` a on les `x` són els números de l'adreça IP. Opcionalment podeu afegir l'opció `usepeerdns` al fitxer `/etc/ppp/peers/provider`, per a activar la selecció automàtica del servidor DNS apropiat, usant els valors que el servidor remot generalment proveeix.

A menys que el vostre proveïdor tingui una seqüència diferent que la majoria de ISP, ja heu finalitzat! Inicieu una connexió PPP escrivint `pon` com a `root` i monitoritzeu el procés usant el comandament `plog`. Per a desconnectar-vos useu `poff`, altra vegada com a `root`.

Llegiu el fitxer `/usr/share/doc/ppp/README.Debian.gz` per a més informació de com usar PPP en Debian.

Per a connexions estàtiques SLIP, necessitareu afegir el comandament `slattach` (del paquet `net-tools`) en el `/etc/init.d/network`. L'SLIP dinàmic requereix al paquet `gnudip`.

## 8.10 Configurant APT

El principal mètode que la gent usa per a instal·lar paquets als seus sistemes és mitjançant un programa anomenat `apt-get`, del paquet `apt`.<sup>1</sup> Tot i això, APT s'ha de configurar per a que sàpiga d'on prendre els paquets. L'aplicació d'ajuda que us assistirà en aquesta tasca s'anomena `apt-setup`.

La següent passa del procés d'instal·lació serà per a dir-li a APT a on pot trobar els altres paquets de Debian. Noteu que podeu tornar a executar aquesta utilitat en qualsevol moment després de la instal·lació executant `apt-setup` o editant manualment el `/etc/apt/sources.list`.

Si arrenqueu des d'un CD-ROM oficial, llavors aquest CD-ROM hauria de ser configurat automàticament com la font per a `apt`. Notareu això donat que veureu que el CD-ROM està sent escanegat i llavors us preguntarà si teniu cap altre CD-ROM per a configurar. Si teniu múltiples CD-ROM —i molta gent voldrà— llavors hauríeu de seguir endavant i escanegar-los un a un.

Per als usuaris sense un CD-ROM oficial, s'us oferiran una sèrie d'opcions de com Debian ha d'accedir als paquets: FTP, HTTP, CD-ROM o un sistema de fitxers local. Per als usuaris de CD-ROM, podeu escollir en aquesta passa quines altres fonts desitgeu afegir.

Hauríeu de saber que és perfectament acceptable tindre diferents fonts de APT, encara que siguin idèntiques a l'arxiu de Debian. `apt-get` escollirà automàticament el paquet amb la

---

<sup>1</sup>Noteu que l'actual programa per a instal·lar paquets s'anomena `dpkg`. Tot i així, aquest paquet és una utilitat de més baix nivell. `apt-get` invocarà a `dpkg` apropiadament; això seria d'un nivell més alt, tot i això, donat que sap quins altres paquets són requerits per a instal·lar el paquet inicial, així com prendre els paquets des del CD, la xarxa o a on sempre.

versió més alta de totes les disponibles. Per exemple, si teniu la font en HTTP i un CD-ROM, `apt-get` tindria que usar automàticament el CD-ROM local quan sigui possible i sols recórrer al HTTP si hi ha una versió més nova disponible. Tot i això, l'afegir fonts per a APT innecessàries no és una bona idea, donat que farà mimbar la velocitat del procés de recerca de fitxers en la xarxa per a obtenir les noves versions.

### 8.10.1 Configurant la font dels paquets en la xarxa

Si planegeu instal·lar la resta del sistema mitjançant la xarxa, l'opció més comú és seleccionar la font "http". El "ftp" també s'accepta, però tendeix a fer les connexions més lentament.

Seguidament s'us preguntarà si desitgeu tindre programari non-free. Això es refereix a programari comercial o d'altre programari amb una llicència que no compleix els Principis del programari lliure de Debian ([http://www.debian.org/social\\_contract#guidelines](http://www.debian.org/social_contract#guidelines)). Està bé dir "Sí", però tindreu que ser precabat a l'instal·lar aquest programari, ja que tindreu que assegurar-vos de que l'useu d'acord amb la seva llicència.

La següent passa durant la configuració de les fonts en la xarxa li direu al `apt-setup` en quin país viviu. Aquest configurarà la rèplica oficial de Debian en la Internet mitjançant la vostra xarxa. Depenent del país que seleccioneu, us donarà una llista de les possibles màquines. Generalment és millor escollir-ne una del principi de la llista, però qualsevol funcionarà.

Si esteu instal·lant via HTTP, s'us preguntarà si voleu configurar el vostre servidor d'intercanvi (proxy). Aquest de vegades es requereix per la gent que està darrera d'un tallafocs (firewall), en xarxes empresarials, etc.

Finalment es provarà la nova font de paquets de la xarxa. Si tot va bé, us preguntarà si voleu fer-ho una altra vegada amb alguna altra font de la xarxa.

## 8.11 Instal·lació de paquets: simple o avançada

Després s'us demanarà si desitgeu instal·lar paquets amb el mètode simple o d'una manera més fina amb el mètode avançat. Us recomenem que comenceu amb el mètode simple donat que el mètode avançat el podreu executar en qualsevol moment.

Haurieu de saber que per a la instal·lació simple, `base-config` simplement invoca al programa `tasksel`. Per a la instal·lació avançada de paquets executarà el programa `dselect`. Qualsevol d'aquests pot executar-se en qualsevol moment després de la instal·lació per a instal·lar més paquets. Si cerqueu un paquet específic una vegada la instal·lació s'hagi completat, simplement executeu `apt-get install paquet`, a on *paquet* serà el nom del paquet que voleu instal·lar.

## 8.12 Selecció de paquets simple — La tasca d'instal·lar

Si escolliu la instal·lació "simple", sereu encaminats cap a l'instal·lador de tasques (Task Installer - `tasksel`). Aquesta tècnica us oferirà unes configuracions de programari preseleccionades



per Debian. Sempre podeu escollir, paquet per paquet, el que desitgeu instal·lar en la vostra nova màquina. Aquest és el propòsit del programa `dselect` descrit més avall. Però pot ser una tasca molt laboriosa amb gairebé 7850 paquets disponibles en Debian!

Si primer heu habilitat algunes *tasques* i després heu anat afegint alguns paquets individualment. Aquestes representaran un nombre de les diferents coses que voleu fer amb el vostre ordinador, com ara “un entorn d’escriptori”, “desenvolupament en C” o un “servidor de fitxers”.

Per a cada tasca, podeu resaltar-la i seleccionar “Informació de la tasca” per a veure més informació. Això us mostrarà una explicació detallada i una llista dels paquets de programes inclosos per aquella tasca. Per tal de que planifiqueu el que us proposeu teniu una taula en ‘Espai en disc necessari segons les tasques’ a la pàgina 81 amb les mides aproximades.

Una vegada seleccionades les vostres tasques, seleccioneu “Acabar”. En aquest punt, s’executarà `apt-get` per a instal·lar els paquets seleccionats. Noteu que sinó seleccioneu cap tasca, s’instal·laran els paquets estàndard o requerits que encara no estiguin ja presents en el sistema. Aquesta funcionalitat serà la mateixa que executar `tasksel -s` en la línia de comandaments i actualment implica la descàrrega d’uns 37M de fitxers. En cavat s’us mostrarà el número de paquets per a instal·lar i quants kilobytes necessitareu descarregar.

Dels 7850 paquets disponibles en Debian, només una petita part són coberts per tasques ofertades pel instal·lador de tasques. Per a veure informació de més paquets, useu `apt-cache search cercar_cadena` per als ofertats per `cercar_cadena` (mireu la pàgina del manual `apt-cache(8)`) o executeu `dselect` tal i com es descriu tot seguit.

### 8.13 Selecció avançada de paquets amb `dselect`

Si seleccioneu la selecció de paquets “avançada”, passareu al programa `dselect`. Abans d’executar `dselect` es requereix llegir el Tutorial de `dselect` ([dselect-beginner.ca.html](http://dselect-beginner.ca.html)). `dselect` us permetrà seleccionar els *paquets* que instal·lareu al vostre sistema. Quan executeu `dselect` teniu que ser super-usuari (root).

### 8.14 Preguntes durant la instal·lació del programari

Cadascun dels paquets que seleccioneu amb el `tasksel` i / o `dselect` seran desempaquetats i llavors instal·lats segons un ordre pels programes `apt-get` i `dpkg`. Si un programa en particular necessita més informació de l’usuari, aquest us ho preguntarà en l’eixida durant el procés, mostrant qualsevol dels errors de la instal·lació (fins i tot podria demanar-vos la confirmació d’errors, el qual us pevirà de la instal·lació d’un paquet).

## 8.15 Accedint

Després d'haver instal·lat els paquets, s'us mostrarà l'indicatiu login. Entreu usant el nom i la contrasenya personals que vàreu seleccionar. El vostre sistema estarà llest per a usar.

Si sou un nou usuari i voleu explorar la documentació que estigui instal·lada en el vostre sistema un cop l'esteu usant. Actualment hi han diversos sistemes per a documentar-se, que treballen en integrar els diferents tipus de documentació. Hi han dos punts de partida.

La documentació que acompanya als programes s'instal·larà en `/usr/share/doc/`, en un subdirectori anomenat com el programa en qüestió. Per exemple, la APT User's Guide que és una guia de com usar `apt` per a instal·lar d'altres programes en el vostre sistema, estarà localitzada en `/usr/share/doc/apt/guide.html/index.html`.

A més, de en les carpetes especials de la jerarquia en `/usr/share/doc/`. Els Linux HOWTO (COM ES FA) són instal·lats en format `.gz`, en `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/` i `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/`. El `/usr/share/doc/HTML/index.html` conté un index navegable de la documentació instal·lada per `dhelp`.

Un mètode fàcil de veure aquests documents és `cd /usr/share/doc/` i escriure `lynx` seguit per un espai i un punt (el punt correspon al directori actual).

També podeu escriure `info` (comandament) o `man` (comandament) per a veure la documentació de molts dels comandaments disponibles des de l'indicatiu. L'escriure un comandament seguit de `help` us mostrarà un petit resum sobre l'ús del comandament. Si el resultat d'un comandament mostra la informació resultant fora de la pantalla, escriuiu `| more` després del comandament per a indicar que els resultats facin una pausa abans de passar de llarg la part superior de la pantalla. Per a veure una completa llista de tots els comandaments disponibles que comencen per una certa lletra, escriuiu la lletra i premeu dues vegades la tecla `tab`.

Per a una introducció més completa a Debian i GNU/Linux, mireu `/usr/share/doc/debian-guide/html/noframes/index.html`.

## Capítol 9

# Primeres passes i des d'on començar

### 9.1 Si sou nous en Unix

Si sou nous en Unix, probablement hauríeu de sortir i comprar alguns llibres per llegir-los. Les Unix FAQ (<ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/unix-faq/faq/>) contenen algunes referències sobre llibres i grups de notícies Usenet que us poden ajudar. També podeu fer una ullada a les User-Friendly Unix FAQ (<http://www.camelcity.com/~noel/usenet/cuuf-FAQ.htm>).

Linux és una implementació d'Unix. La documentació del projecte Linux(LDP) (<http://www.tldp.org/>) recull alguns COM ES FA (HOW TO) i llibres en línia relacionats amb Linux. La major part d'aquests documents es poden instal·lar localment; tot instal·lant el paquet `doc-linux-html` (versions HTML) o el paquet `doc-linux-text` (versions ASCII), aleshores mireu a `/usr/share/doc/HOWTO`. Les versions internacionals dels COM ES FA de (LPD) també es troben disponibles com a paquets de Debian.

La informació específica sobre Debian la podeu trobar a sota.

### 9.2 Sortint del sistema

Per a sortir d'un sistema Linux no haureu de reiniciar amb l'interruptor del reset (el qual estarà situat en la part frontal o posterior del vostre ordinador) o apagar l'ordinador. Es pot sortir de Linux d'una manera controlada, d'altra manera es poden perdre els fitxers i malmetre els discs. Podeu premer la combinació de tecles `Ctrl-Alt-Del`. Si cap de les dues combinacions de tecles no us funciona també podeu entrar com a root i escriure `shutdown -h now`, `reboot` o `halt` si es que preferiu escriure els comandaments.

## 9.3 Orientant-vos per Debian.

Debian és una mica diferent d'altres distribucions. Inclús si esteu familiaritzats amb d'altres distribucions Linux, hi ha coses que hauríeu de saber sobre Debian per tal d'ajudar-vos a mantenir el vostre sistema en bon estat i net. Aquest capítol conté material per tal d'ajudar-vos amb l'orientació; no intenta ser un manual sobre com utilitzar Debian, sinó una breu ullada a allò més utilitzat del sistema.

### 9.3.1 Sistema de paquets de Debian

El concepte més important que heu de comprendre és el sistema d'empaquetament de Debian. Essencialment, la major part del vostre sistema s'ha de considerar sota el control del sistema de paquets. Aquest inclou:

- `/usr` (excloent `/usr/local`)
- `/var` (Podeu fer `/var/local` per estar més segurs)
- `/bin`
- `/sbin`
- `/lib`

Per exemple, si reemplaçeu `/usr/bin/perl`, aquest funcionarà, però si després actualitzeu el vostre paquet `perl`, l'arxiu que hi poseu serà reemplaçat. Els experts ho poden evitar posant els paquets en "hold"(mantenir) a `dselect`.

Un dels millors mètodes d'instal·lació és `apt`. Podeu usar-lo des de `dselect` o usar la versió de la línia de comandaments (`info apt-get`). Noteu que `apt` també us deixarà combinar entre `main`, `contrib` i `non-free` per a que podeu esportar paquets restringits així com versions estàndards.

### 9.3.2 Aplicació per a la gestió de versions

Les versions alternatives de les aplicacions són gestionades per alternatives d'actualització. Si manteniu les versions de múltiples de les vostres aplicacions, llegiu-vos la pàgina del manual `update-alternatives`.

### 9.3.3 Gestor de tasques cron

Qualsevol quina siga la tasca que pertoqui al sistema d'administració haurà d'estar en `/etc`, donat que són fitxers de configuració. Si teniu una tasca `cron` com a root diària, setmanal o nocturna podeu posar-la en `/etc/cron.{daily,weekly,monthly}`. Aquestes seran inbocades des del `/etc/crontab` i executades per ordre alfabètic, de manera serial.

D'altra banda, si teniu una tasca cron (a) que necessita executar-se com a un usuari en especial o (b) que necessita executar-se una hora en especial o freqüència establerta, podeu usar el `/etc/crontab`, o, encara millor, el `/etc/cron.d/whatever`. Aquests fitxers en particular també tenen un camp extra que us permetrà especificar l'usuari sota el que la tasca cron serà executada.

En qualsevol cas, editeu els fitxers i cron se n'adonarà automàticament. No tindreu cap necessitat d'executar cap comandament especial. Per a més informació mireu `cron(8)`, `crontab(5)` i `/usr/share/doc/cron/README.Debian`.

## 9.4 Lectures i informació addicional

Si necessiteu informació sobre un programa en especial, primer heu de provar amb `man programa` o amb `info programa`.

També hi ha molta documentació útil a `/usr/share/doc`. En concret, a `/usr/share/doc/HOWTO` i a `/usr/share/doc/FAQ` que contenen molta informació interessant. Per a reportar informes d'errors, mireu `/usr/share/doc/debian/bug*`. Per a llegir a sobre de les característiques especials dels programes de Debian, mireu en `/usr/share/doc/(package name)/README.Debian`.

El lloc web de Debian (<http://www.debian.org/>) conté una quantitat enorme de documentació sobre Debian. En particular, mireu les Debian FAQ (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>) i els arxius de les llistes de correu Debian (<http://lists.debian.org/>). La comunitat Debian està autosuportada; per subscriure-us a una o més llistes de correu Debian, mireu la pàgina de subscripció a les llistes de correu (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>).

## 9.5 Compilació d'un nou nucli

Perquè algú voldria compilar un nou nucli? Sovint no és necessari si el nucli amb el què fem servir Debian funciona amb la majoria de les configuracions. Tanmateix, podria ser útil compilar-lo per les següents raons:

- Tractar necessitats especials del maquinari o conflictes amb els nuclis pre-subministrats.
- Tractar el maquinari o les opcions no incloses en el nucli, com ara APM o SMP.
- Per a optimitzar el nucli eliminant els controladors inútils i per a accelerar la velocitat d'arrencada.
- Utilitzar les opcions del nucli que no estaven suportades pel nucli predeterminat (com ara els tallafocs de xarxes).
- Per a córrer un nucli actualitzat o de desenvolupament.
- Per a impressionar als vostres amics, provant coses noves.

### 9.5.1 Gestionar la imatge del nucli

No heu de tenir por de compilar el nucli. És divertit i ben profitós.

Per a compilar un nucli a l'estil Debian, necessitareu alguns paquets: `kernel-package`, `kernel-source -2.2.20` (la versió més recent del moment d'escriptura d'aquest document), `fakeroot` i alguns d'altres que segurament ja deuen d'estar instal·lats (mireu a `/usr/share/doc/kernel-package/README.gz` per tal de completar la llista).

Aquest mètode us crearà un `.deb` des de les vostres fonts del nucli, i, si teniu mòduls no estàndards feu-ne un `.deb` sincronitzat depenent d'ells. Aquest és el millor mètode per a gestionar imatges del nucli; `/boot` contindrà el nucli antic, el `System.map` i la bitàcola "config" de la configuració activa de la compilació.

No heu de compilar el vostre nucli necessàriament a "l'estil Debian"; però creiem que utilitzar el sistema d'empaquetament per utilitzar el vostre nucli és en realitat segur i fàcil. De fet, podeu obtenir les fonts apropiades pel vostre nucli des de Linux en comptes de les fonts del nucli (`kernel-source -2.2.20`), i igualment emprar el mètode de compilació del `kernel-package`. Encara que s'usa el nucli 2.2.20 per a instal·lar Woody, hi han nuclis 2.4 més recents com a imatges del nucli (`kernel-images`).

Trobareu la documentació completa per utilitzar el `kernel-source` a `/usr/share/doc/kernel-package`. Aquesta secció conté un breu manual.

D'ara a endavant, assumirem que les fonts del vostre nucli es troben a `/usr/local/src` i que la vostra versió del nucli és 2.2.20. Com a root, haureu de crear un directori sota `/usr/local/src` i canviar el propietari del directori pel vostre compte d'usuaris normal, no root. Amb el vostre compte normal no root, canvieu al directori a on volgueu desempaquetar les fonts del nucli (`cd /usr/local/src`), extreieu les fonts del nucli (`tar xIf /usr/src/kernel-source-2.2.20.tar.bz2`), canvieu-vos al directori (`cd kernel-source-2.2.20/`). Ara ja podeu configurar el vostre nucli. Executeu `make xconfig` si teniu instal·lat el X11, configurat i funcionant, sinó feu `make menuconfig` (necessitareu tindre instal·lat `ncurses-dev`). Preneu-vos una estona per llegir l'ajuda en línia i per escollir amb cura. Quan dubteu, sempre és millor incloure el dispositiu controlador (el programari que gestiona els perifèrics, com ara les targetes Ethernet, les controladores SCSI, ... etc) encara que no n'esteu segur de quin és. Tingueu cura: d'altres opcions, no relacionades amb un maquinari específic, podrien quedar com a valors predeterminats sinó les enteneu. No us oblideu de seleccionar "Kernel module loader (Suport carregador de mòduls del nucli)" a "Enable Loadable module support (Habilitar suport per a mòduls carregables)" (per defecte). Sinó està inclòs, la vostra instal·lació Debian podria experimentar problemes.

Netegeu l'arbre font i reinicieu els paràmetres del paquet `kernel-package`. Per a fer-ho, feu `make-kpkg clean`.

Ara, compileu el nucli: `fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image`. El nombre de la versió "1.0" es podrà canviar després; aquest és sols un nombre de versió que us guiarà per a construir el vostre nucli. Tanmateix, podreu posar una altra paraula al lloc de "custom" (p.e., el nom de l'ordinador central "host name"). La compilació del nucli pot trigar una estona, depenent de la potència de la vostra màquina.

Un cop s'ha completat la compilació, podeu instal·lar tant el vostre nucli personalitzat com algun paquet. Com a root, feu `dpkg -i ../kernel-image-2.2.20-subarquitectura_custom.1.0_m68k.deb`. La part *subarquitectura* és una subarquitectura opcional, que depèn de les opcions del nucli que hagueu definit. `dpkg -i kernel-image...` instal·larà el nucli, a més d'altres atractius fitxers de suport. Per exemple, el s'instal·laran correctament el `System.map` (útil per a depurar els problemes del nucli) i el `/boot/config-2.2.20`, contenint les vostres opcions de configuració actuals. El vostre nou paquet `kernel-image-2.2.20` també serà bastant útil per a utilitzar automàticament la vostra plataforma d'arrencada per executar l'actualització durant l'arrencada, permetent-vos arrencar sense tornar a executar el gestor d'arrencada. Si heu creat un paquet de mòduls, p.e. si teniu PCMCIA també necessitareu tindre instal·lat aquest paquet.

És hora de reiniciar el sistema: llegiu atentament cada advertència que aparegui després que el pas anterior s'hagi produït, aleshores feu `shutdown -r now`.

Per a més informació del `kernel-package`, llegiu-vos atentament la documentació en `/usr/share/doc/kernel-package`.





## Capítol 10

# Informació tècnica sobre els disquets d'arrencada

### 10.1 Codi font

El paquet `boot-floppies` conté tot el codi font i documentació dels disquets d'instal·lació.

### 10.2 El disquet de rescat

El disquet de rescat té un sistema de fitxers Ext2 (o FAT, depenent de la vostra arquitectura) i hauríeu de poder-hi accedir muntant els discs amb Ext2 o FAT. El nucli Linux és el fitxer `linux.bin`. El fitxer `root.bin` és una imatge del sistema de fitxers comprimida amb `gzip` a 1.44 MB amb un sistema de fitxers Minix o Ext2 i que serà carregat en el disc RAM i usat com a sistema de fitxers arrel.

### 10.3 Reemplaçant el nucli del disquet de rescat

Si trobeu necessari reemplaçar el nucli del disquet de rescat, haureu de configurar-lo amb les següents característiques, no com a mòduls:

- Suport disc RAM -RAM disk support- (`CONFIG_BLK_DEV_RAM`)
- Suport disc RAM inicial (`initrd`) -Initial RAM disk (`initrd`) support- (`CONFIG_BLK_DEV_INITRD`)
- Suport del nucli per a binaris ELF -Kernel support for ELF binaries- (`CONFIG_BINFMT_ELF`)
- Suport dispositiu en bucle ( `LOOP` devices) -Loop device support- (`CONFIG_BLK_DEV_LOOP`)

- Sistemes de fitxers FAT, Minix i Ext2 (algunes arquitectures no necessitaran sistemes de fitxers FAT i/o Minix — mireu el codi)
- Filtre de connexions -Socket filtering- per a DHCP (`CONFIG_FILTER`)
- Connector de paquets -Packet socket-, també per a DHCP (`CONFIG_PACKET`)
- Endolls de domini Unix -Unix domain sockets- per al sistema de bitàcola (log) (`CONFIG_UNIX`)

Assegureu-vos de que el nucli que teniu pensat usar *NO* porta l'opció `CONFIG_DEVFS`, donat que aquesta no és compatible amb l'instal·lador.

En sistemes BVM i Motorola VMEbus haurieu d'usar l'utilitat `vmelilo` amb el fitxer `vmelilo.conf` localitzat en el directori `/etc` del disquet.

També necessitareu reemplaçar el fitxer `modules.tgz` del disquet dels controladors. Aquest simplement conté un fitxer tar comprimit amb `gzip` de `/lib/modules/versió-nucli`; feu-ho des del sistema de fitxers arrel per a que tots els directoris també estiguin en el fitxer tar.

# Capítol 11

## Apèndix

### 11.1 Informació addicional

#### 11.1.1 Informació addicional

Una font general d'informació de Linux és el Projecte de documentació de Linux (LDP) (<http://www.tldp.org/>). Allí trobareu els COM ES FA i punters cap a d'altres informacions força importants sobre les parts d'un sistema GNU/Linux.

### 11.2 Obtenció de Debian GNU/Linux

#### 11.2.1 Joc de CD Oficials de Debian GNU/Linux

Si voleu comprar un joc de CD per a instal·lar el sistema Debian GNU/Linux des del CD-ROM hauríeu de fer una ullada a la Pàgina de proveïdors de CD (<http://www.debian.org/CD/vendors/>). Allí aconseguireu una llista d'adreces on es ven Debian GNU/Linux en CD-ROM. La llista s'organitza per països per tal de que no tingueu problemes per a trobar un proveïdor proper a vosaltres.

#### 11.2.2 Rèpliques de Debian

Si viviu fora dels EUA i voleu descarregar paquets Debian, també podeu utilitzar una de les diverses rèpliques que es troben fora dels EUA. Una llista de països i de les rèpliques es pot trobar al Lloc web dels servidors FTP Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>).

#### 11.2.3 Descripció de la instal·lació del sistema de fitxers

Aquesta secció conté una llista que recull els fitxers que podeu trobar al directori `disks-m68k`. Els fitxers que necessitareu baixar dependran de l'opció d'arrencada de la instal·lació i el mitjà

d'instal·lació del sistema operatiu que hagueu escollit.

La majoria dels fitxers són imatges dels disquets; és a dir, un únic fitxer que es pot escriure al disc per a crear els disquets necessaris. Aquestes imatges, òbviament, depenen de la mida de la informació dels disquets. Per exemple, 1.44 MB és la quantitat normal de dades corresponent als disquets de 3.5 polzades. Les imatges pels disquets de 1.44MB es poden trobar al directori `images-1.44`. Les imatges pels discs de 2.88MB, que s'utilitzen generalment per a arrencar des del CD-ROM i similars, es troben al directori `images-2.88`.

Si utilitzeu un navegador des d'un ordinador en xarxa per a llegir aquest document, podeu recuperar els fitxers seleccionant els seus noms al vostre navegador. Depenent del vostre navegador podeu necessitar fer alguna acció especial per a baixar directament el fitxer, en mode de binari raw. Per exemple, amb Netscape necessiteu apretar la tecla de majúscules quan feu un clic sobre l'URL per a rebre el fitxer. Els fitxers poden ser baixats des de les URL d'aquest document, que són dins el directori del servidor de `www . . . /current` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-m68k/current/>) o els podeu recuperar via ftp des de <ftp://ftp.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-m68k/current/>. També podeu utilitzar el directori corresponent d'una de les rèpliques de Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>).

### Fitxers per a l'arrencada inicial del sistema

#### imatges del disquet de rescat:

`.../current/amiga/images-1.44/rescue.bin (.../.../amiga/images-1.44/rescue.bin)`

`.../current/atari/images-1.44/rescue.bin (.../.../atari/images-1.44/rescue.bin)`

`.../current/bvme6000/images-1.44/rescue.bin (.../.../bvme6000/images-1.44/rescue.bin)`

`.../current/bvme6000/images-2.88/rescue.bin (.../.../bvme6000/images-2.88/rescue.bin)`

`.../current/mac/images-1.44/rescue.bin (.../.../mac/images-1.44/rescue.bin)`

`.../current/mvme147/images-1.44/rescue.bin (.../.../mvme147/images-1.44/rescue.bin)`

`.../current/mvme16x/images-1.44/rescue.bin (.../.../mvme16x/images-1.44/rescue.bin)`

Aquestes són les imatges del disc "Rescue Floppy". El disquet de rescat s'utilitza per a la instal·lació inicial i per a emergències, com ara quan el vostre sistema no arrenca per qualsevol motiu. Per tant, és recomanable que escriviu la imatge del disc al disquet inclús sinó utilitzeu disquets per a la instal·lació.

#### Imatge arrel (Root image(s)):

`.../current/amiga/images-1.44/root.bin (.../.../amiga/images-1.44/root.bin)`

`.../current/atari/images-1.44/root.bin (.../.../atari/images-1.44/root.bin)`

.../current/bvme6000/images-1.44/root.bin (.../..../bvme6000/images-1.44/root.bin)

.../current/mac/images-1.44/root.bin (.../..../mac/images-1.44/root.bin)

.../current/mvme147/images-1.44/root.bin (.../..../mvme147/images-1.44/root.bin)

.../current/mvme16x/images-1.44/root.bin (.../..../mvme16x/images-1.44/root.bin)

Aquest fitxer conté una imatge d'un sistema de fitxers temporal que es carregarà a la memòria quan arranqueu des del disquet de rescat (floppy disc). Aquest s'utilitza per a instal·lacions des del disc dur i des de disquets.

### Fitxers instal·ladors per a Amiga

.../current/amigainstall.tar.gz (.../..../amigainstall.tar.gz)

.../current/dmesg (.../..../dmesg)

.../current/amiga/amiboot-5.6 (.../..../amiga/amiboot-5.6)

.../current/amiga/StartInstall (.../..../amiga/StartInstall)

.../current/amiga/StartInstall.info (.../..../amiga/StartInstall.info)

.../current/amiga/StartInstall\_CV3D (.../..../amiga/StartInstall\_CV3D)

.../current/amiga/StartInstall\_CV3D.info (.../..../amiga/StartInstall\_CV3D.info)

.../current/amiga/StartInstall\_CV64 (.../..../amiga/StartInstall\_CV64)

.../current/amiga/StartInstall\_CV64.info (.../..../amiga/StartInstall\_CV64.info)

.../current/amiga/StartInstall\_clgen (.../..../amiga/StartInstall\_clgen)

.../current/amiga/StartInstall\_clgen.info (.../..../amiga/StartInstall\_clgen.info)

.../current/amiga/StartInstall\_retz3 (.../..../amiga/StartInstall\_retz3)

.../current/amiga/StartInstall\_retz3.info (.../..../amiga/StartInstall\_retz3.info)

Fitxers utilitzats quan s'instal·la des d'un sistema operatiu Amiga.

### Fitxers instal·ladors per a Atari

.../current/atariinstall.tar.gz (.../..../atariinstall.tar.gz)

.../current/atari/bootstra.prg (.../..../atari/bootstra.prg)

.../current/atari/bootargs (.../..../atari/bootargs) Fitxers utilitzats quan s'instal·la des de Atari.

### Fitxers instal·ladors per a MacOS

.../current/macinstall.tar.gz (.../..../macinstall.tar.gz)

.../current/mac/Penguin-19.hqx (../..../mac/Penguin-19.hqx)

.../current/mac/Penguin-Colors.hqx (../..../mac/Penguin-Colors.hqx)

.../current/mac/Penguin.doc.hqx (../..../mac/Penguin.doc.hqx) Fitxers utilitzats quan s'instal·la des d'un MacOS.

#### Fitxers instal·ladors de BVME6000

.../current/bvme6000/bvmbug-G.bin (../..../bvme6000/bvmbug-G.bin) Fitxers utilitzats quan s'instal·la des de BVME6000.

#### imatges d'arrencada TFTP i fitxers de configuració

.../current/bvme6000/tftplilo.bvme (../..../bvme6000/tftplilo.bvme)

.../current/bvme6000/tftplilo.conf (../..../bvme6000/tftplilo.conf)

.../current/bvme6000/tftplilo.txt (../..../bvme6000/tftplilo.txt)

.../current/mvme16x/tftplilo.mvme (../..../mvme16x/tftplilo.mvme)

.../current/mvme16x/tftplilo.conf (../..../mvme16x/tftplilo.conf)

.../current/mvme16x/tftplilo.txt (../..../mvme16x/tftplilo.txt) Imatges d'arrencada utilitzades per a arrencar en xarxa, mireu 'Preparant els fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP' a la pàgina 32. Generalment, contenen el nucli Linux i el sistema de fitxers arrel root.bin. El suport VME, TFTP consisteix en els programes carregadors de Linux i de configuració de fitxers.

#### Fitxers del nucli Linux

Aquesta és la imatge del nucli Linux utilitzada per a instal·lacions des del disc dur. No la necessitareu si esteu instal·lant des de disquets.

.../current/amiga/linux.bin (../..../amiga/linux.bin)

.../current/atari/linux.bin (../..../atari/linux.bin)

.../current/bvme6000/linuxbvme6000.bin (../..../bvme6000/linuxbvme6000.bin)

.../current/mac/linux.bin (../..../mac/linux.bin)

.../current/mvme147/linuxmvme147.bin (../..../mvme147/linuxmvme147.bin)

.../current/mvme16x/linuxmvme16x.bin (../..../mvme16x/linuxmvme16x.bin) Linux kernel files.

## Fitxers dels controladors

Aquests fitxers contenen els mòduls del nucli, o controladors, per a tots els tipus de maquinari que no són necessaris per a l'arrencada. Aconseguir els controladors que voleu és un procés amb dues passes: primer identifiqueu un arxiu dels controladors que voleu utilitzar i aleshores seleccioneu el controlador en particular que voleu.

Els disquets amb l'arxiu de controladors no s'usen fins després que el disc dur hagi estat particionat i el nucli estigui correctament instal·lat. Si heu de manaster d'algun controlador en particular per a l'arrencada inicial de la vostra subarquitectura o per accedir al disc dur, escolliu un nucli amb els controladors necessaris compilats i subministreu-li els paràmetres d'arrencada correctes. Si us plau mireu en 'Arguments dels paràmetres d'arrencada' a la pàgina 37.

Recordeu que el vostre fitxer de controladors ha de ser conseqüent amb la vostra elecció inicial del nucli.

### Imatges dels disquets de controladors (drivers)

.../current/amiga/images-1.44/driver.bin (.../amiga/images-1.44/driver.bin)

.../current/atari/images-1.44/driver.bin (.../atari/images-1.44/driver.bin)

.../current/bvme6000/images-1.44/driver.bin (.../bvme6000/images-1.44/driver.bin)

.../current/mac/images-1.44/driver.bin (.../mac/images-1.44/driver.bin)

.../current/mvme147/images-1.44/driver.bin (.../mvme147/images-1.44/driver.bin)

.../current/mvme16x/images-1.44/driver.bin (.../mvme16x/images-1.44/driver.bin)

Aquestes són les imatges de disc dels disquets de controladors.

### Arxiu dels disquets de controladors (drivers)

.../current/amiga/drivers.tgz (.../amiga/drivers.tgz)

.../current/atari/drivers.tgz (.../atari/drivers.tgz)

.../current/bvme6000/drivers.tgz (.../bvme6000/drivers.tgz)

.../current/mac/drivers.tgz (.../mac/drivers.tgz)

.../current/mvme147/drivers.tgz (.../mvme147/drivers.tgz)

.../current/mvme16x/drivers.tgz (.../mvme16x/drivers.tgz) Sinó esteu limitats als disquets, escolliu un d'aquests fitxers.

## Fitxers d'instal·lació del sistema base de Debian

Aquests són els fitxers necessaris sols per a ordinadors amb una connexió de xarxa o amb aquest maquinari de xarxa no suportat. Aquests fitxers contenen els programes necessaris per a un sistema operatiu GNU/Linux bàsic. Sovint el contingut d'aquests fitxers pot obtindre's automàticament mitjançant l'instal·lador a través d'una connexió a la xarxa funcional.

### “Tarball” de l'arxiu del sistema base

.../base-images-current/basedebs.tar (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/d>)

Sinó esteu limitats als disquets, escolliu aquest fitxer.

## 11.3 Dispositius Linux

A Linux teniu diversos fitxers especials sota el directori /dev. Aquests fitxers s'anomenen fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és diferent. Aquí teniu un fitxer especial que en realitat executa un controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu és una interfície cap al veritable component del sistema. Els fitxers sota /dev també funcionen de forma diferent als fitxers normals. Tot seguit hi ha la llista dels fitxers de dispositiu més importants.

```
fd0      Primera disquetera
fd1      Segona disquetera

hda     Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Mestre)
hdb     Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Esclau)
hdc     Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Mestre)
hdd     Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Esclau)
hda1    Primera partició al primer disc dur IDE
hdd15   Quinzena partició al quart disc dur IDE

sda     Disc dur SCSI d'ID SCSI més baix (p.e. 0)
sdb     Disc dur SCSI amb l'ID SCSI següent a l'anterior (p.e. 1)
sdc     Disc dur SCSI amb l'ID SCSI següent a l'anterior (p.e. 2)
sda1    Primera partició al primer disc dur SCSI
sdd10   Dècima partició del quart disc dur SCSI

sr0     CD-ROM SCSI amb l'ID SCSI més baix
sr1     CD-ROM SCSI amb els següent ID SCSI

ttyS0   Port de serie 0, COM1 sota MS-DOS
ttyS1   Port de serie 1, COM2 sota MS-DOS
psaux   PS/2 dispositiu de ratolí
gpmdata Pseudo dispositiu, retransmissor de dades des del dimoni GPM (ratolí)
```



```

cdrom      Enllaç simbòlic al controlador del CD-ROM
mouse      Enllaç simbòlic al fitxer controlador del ratolí

null       Tot el que es dirigeix a aquest controlador desapareix
zero       Aquest controlador dona una sortida on es poden llegir zeros sense p

```

### 11.3.1 Configuració del vostre ratolí

El ratolí pot usar-se tant en la consola (amb gpm) com en l'escriptori de finestres X. Es poden usar els dos fent-los compatibles si s'usa el repetidor gpm per a permetre que la senyal fluixi cap al servidor X tal i com s'exposa:

```

mouse => /dev/psaux   => gpm => /dev/gpmdata -> /dev/mouse => X
        /dev/ttyS0           (repetidor)           (enllaç tou)
        /dev/ttyS1

```

Establir el protocol del repetidor en estat cru (en `/etc/gpm.conf`) configurant en X el protocol original del ratolí en `/etc/X11/XF86Config` o `/etc/X11/XF86Config-4`.

Aquest mètode d'usar gpm apropant-lo a X té alguns avantatges quan el ratolí és desendollat inesperadament. Simplement reinicieu grm amb

```
user@debian:~# /etc/init.d/gpm restart
```

el qual reconnectarà el ratolí al programari sense reiniciar X.

Si gpm és deshabilitat o no instal·lat per algun motiu, assegureu-vos d'establir que X llegeixi directament des del dispositiu del ratolí (p.e. `/dev/psaux`). Per a detalls, referir-se al 3-Button Mouse mini-Howto en `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz`, a man gpm, la `/usr/share/doc/gpm/FAQ.gz` i al `README.mouse` (<http://www.xfree86.org/current/mouse.html>).

## 11.4 Espai en disc necessari segons les tasques

La instal·lació base de woody en l'ordinador de l'autor ha requerit de 117MB. La mida de tots els paquets descarregats era de 38MB; pel que llavors es fan necessaris 278MB d'espai per a instal·lar la base i tots els paquets estàndards.

La següent taula ens llista les mides reportades segons aptitude (que per cert és un un programa molt bonic) des de les tasques llistades en tasksel. El sistema usat per a cada figura ja tenia tots els paquets estàndards instal·lats. Tingueu en compte que algunes tasques es solapen entre elles, pel que la grandària total per a dues tasques juntes pot ser menor que la suma total dels números que us donem aquí.

Tasca	Instal·lar Mida (MB)	Descarregar Mida (MB)	Espai necessari Instal·lat (MB)
Entorn d'escriptori	345	118	463
El X window system	78	36	114
Jocs	49	14	63
Debian Jr.	340	124	464
Sistema de connexió (dialup)	28	8	36
Sistema portàtil	3	1	4
Aplicacions científiques	110	30	140
C i C++	32	15	47
Python	103	30	133
Tcl/Tk	37	11	48
fortran	10	4	14
Servidor de fitxers	1	-	1
Servidor de correu	4	3	7
Servidor de notícies en usenet	6	2	8
Servidor d'impressió	48	18	66
Servidor convencional unix	55	19	74
Servidor web	4	1	5
Entorn TeX/LaTeX	171	64	235
Entorn xinès simplificat	80	29	109
Entorn xinès tradicional	166	68	234
Entorn ciríl·lic	29	13	42
Entorn francès	60	18	78
Entorn alemany	31	9	40
Entorn japonès	110	53	163
Entorn coreà	178	72	250
Entorn polonès	58	27	85
Entorn rus	12	6	18
Entorn castellà	15	4	19

## 11.5 Efectes de Verbose i Quiet

Aquests són els efectes de l'argument d'arrencada verbose per a woody:

- Per a LiveCD, permetre la selecció de medis d'instal·lació alternatius
- Al muntar els volums, sempre pregunta pel punt de muntatge
- Adverteix en quin grau els nuclis no suporten nous sistemes de fitxers

- Adverteix quin nucli pre-2.4.1 no suporta ReiserFS 3.6
- Confirma la ruta dels fitxers d'instal·lació, encara que sols en trobi una

Aquests són els efectes de l'argument d'arrencada `quiet` per a woody:

- Suprimeix la confirmació abans de escriure el carregador `about`
- Suprimeix la confirmació abans de sobreescrivre el registre mestre d'arrencada
- Suprimeix la "Informació important sobre el MBR instal·lat"
- No invita a instal·lar mòduls addicionals des de un disquet
- No menciona que `s390` no suporta reinicis
- Suprimeix la confirmació de que la interfície detectada és PCMCIA
- Suprimeix el missatge sobre la configuració satisfactòria de DHCP
- Suprimeix el missatge llarg sobre Lilo i el suport de discs grans
- Suprimeix el missatge llarg sobre PALO i el suport de discs grans
- Suprimeix la nota de la etiqueta de disc SGI de `Dvhtool`
- No informa de quant espai en disc utilitza ReiserFS
- No explica què és `Apple_Bootstrap`
- Monta la primera partició inicialitzada en `/` sense preguntar
- No ofereix la possibilitat de escanejar per a blocs defectuosos
- No pregunta abans de inicialitzar com XFS, `ext2/3`, ReiserFS o intercanvi
- Evita intentar convencer-vos de que una partició d'intercanvi és bona
- No dona lleçons abans de reinicialitzar el sistema



## Capítol 12

# Administratiu

### 12.1 Sobre aquest document

Aquest document està escrit en SGML, utilitzant el “DebianDoc” DTD. La producció dels formats s’han generat amb programes des del paquet `debiandoc-sgml`.

Per tal de mantenir l’ordre en l’actualització d’aquest document, utilitzem algunes de les característiques del SGML, com ara les entitats i les seccions marcades. Aquestes tenen un paper relacionat amb les variables i els condicionants en els llenguatges de programació. El codi SGML d’aquest document conté la informació per a les diferents arquitectures — les seccions marcades són utilitzades per a separar certs trossos del text com a específics d’una arquitectura.

### 12.2 Contribucions a aquest document

Si teniu problemes o suggerències respecte a aquest document, probablement els hauríeu d’enviar com un informe d’error del paquet `boot-floppies`. Mireu el paquet `bug` o el `reportbug` o llegiu la documentació en línia al Sistema de seguiment d’errors (BTS) (<http://bugs.debian.org/>). Seria convenient que examinèssiu els errors detectats als disquets d’arrencada (<http://bugs.debian.org/boot-floppies>) per tal de comprovar que no s’hagi informat ja del vostre problema. Si és així, podeu enviar una altre corroboració més o informació d’ajuda a `<XXXX@bugs.debian.org>`, on XXXX serà el nombre de l’error del que ja s’ha informat.

Millor encara, aconseguiu una còpia de les fonts SGML d’aquest document i creeu pedaços per a aquest. Les fonts SGML es poden trobar al paquet `boot-floppies`; intenteu trobar la revisió més nova a la distribució unstable (<ftp://ftp.debian.org/debian/dists/unstable/>). També podeu anar a les fonts des de la Web del CVS (<http://cvs.debian.org/boot-floppies/>); per a trobar les instruccions sobre com aconseguir les fonts via CVS, mireu el README-CVS (<http://cvs.debian.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26content-type=text/plain>) de les fonts.

Si us plau *no* contacteu directament amb els autors d'aquest document. També hi ha una llista de discussió per al `boot-floppies`, que inclou discussions sobre aquest manual. La llista de correu és `<debian-boot@lists.debian.org>`. Les instruccions per a subscriure-us a aquesta llista les podeu trobar a la pàgina de subscripció a les llistes de correu Debian (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>); també es pot trobar una còpia navegable en línia de l'arxiu de les llistes de correu Debian (<http://lists.debian.org/>).

### 12.3 Principals contribucions

Molts, molts usuaris de Debian i desenvolupadors han contribuït a aquest document. En particular cal remarcar a Michael Schmitz (suport m68k), Frank Neumann (autor original de les Instruccions per a la instal·lació de Debian en els Amiga ([http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian\\_inst.html](http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html))), Arto Astala, Eric De-launay/Ben Collins (informació SPARC), Tapio Lehtonen i Stéphane Bortzmeyer per nombroses edicions i texts.

Và resultar extremadament útil el text i la informació que vàren trobar al HOWTO per a arrencar des de la xarxa de Jim Mintha (sense URL disponible), la Debian FAQ (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>), la Linux/m68k FAQ (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>), la Linux for SPARC Processors FAQ (<http://www.ultralinux.org/faq.html>), la Linux/Alpha FAQ (<http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/>), entre d'altres. S'ha de reconèixer als mantenidors per la seva lliure disponibilitat i a les riques fonts d'informació.

### 12.4 Reconeixement de les marques registrades

Totes les marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.